钉钉机器人与Flocks连接

前提条件

开始前请确认以下条件已满足：

- 已有钉钉企业组织
- 当前账号为该企业的管理员或子管理员
- 已具备钉钉开发者身份
- 如果机器人采用 `HTTP` 接收模式，需准备一个公网可访问的 `HTTPS` 地址
- 如果应用需要调用服务端接口，建议提前准备服务器出口 IP

一、创建企业内部应用

操作步骤

步骤 1：获取应用基础凭证

1. 登录钉钉开发者后台。
2. 单击**应用开发** > **企业内部应用** > **钉钉应用** > **创建应用**。
3. 填写应用信息。

配置项	是否必选	配置说明
应用名称	是	输入应用名称，应用名称最小长度为 2 个字符。
应用描述	是	简要描述应用提供的产品或服务，应用描述最小长度为 4 个字符。
应用图标	否	上传应用图标，图标要求 JPG/PNG 格式、240 px * 240 px 以上、1:1 、2 MB 以内的无圆角图标。

4. 单击**保存**，进入应用详情页。

创建完成后，即可单击**基础信息** > **凭证与基础信息**，查看应用凭证与基础信息。

如果你之前已经完成创建应用操作，需要查找之前创建应用，可以根据应用名称、创建人等信息进行查询。

步骤 2：获取应用基础凭证

创建完成后，在应用详情页可查看：

- `AppKey`
- `AppSecret`

这两个参数通常用于服务端调用钉钉接口、免登或其他开放能力接入。

二、在企业内部应用中创建机器人

操作步骤

1. 登录开发者后台，单击目标应用，进入应用详情页。
2. 单击**应用能力** > **机器人**，开启机器人配置。
3. **配置机器人信息：**
4. 单击发布（保存）机器人。



三、发布应用

机器人发布后，还需要发布所属应用，否则员工无法正常搜索和使用。

进入：`部署与发布` -> `版本管理与发布`

点击：`确认发布`

注意事项：

- 如果没有设置可使用范围，默认通常只有应用创建者可见
- 建议在发布前明确配置应用可见范围
- 机器人可见范围会与应用可见范围保持一致

四、将机器人添加到企业内部群

步骤 1：准备内部群

在钉钉客户端中创建或选择一个现有群聊，并确保：

- 群场景为 `内部群`
- 群所属企业与该应用所属企业一致

步骤 2：添加机器人

进入目标群，依次点击：

`群设置` -> `群管理` -> `机器人` -> `添加机器人`

在企业机器人列表中找到刚发布的机器人，点击添加即可。

五、配置Flocks钉钉通道&验证

将第一步，创建企业内部应用的Client ID 和 Client Secret 填入，保存即可

群聊内部@机器人，或单聊机器人一条消息，消息回复即建立连接

六、官方参考文档

本文主要参考以下钉钉官方文档：

- 开发流程介绍
- 创建及发布第一个H5微应用
- 配置企业机器人
- 添加机器人入群
- 企业内部开发机器人