


Tutorial cara menggunakan VPS Biznetgio Neo Lite


1. Melakukan registrasi pada halaman Portal Biznet Gio

Lengkapi form registrasi yang disediakan. Setelah melakukan registrasi lakukan konfirmasi melalui email. Kemudian masuk ke *dashboard* Portal Biznet Gio menggunakan *username* dan *password* yang sudah dibuat sebelumnya.



2. Beli NEO Lite

Setelah melakukan pendaftaran, kamu akan diarahkan ke halaman Dashboard Biznet Gio. Untuk melakukan pembelian VPS kamu bisa menuju menu **Compute** lalu ke **NEO Lite** lalu **Create New** seperti gambar dibawah ini:



3. Lengkapi form

Setelah itu kamu akan diminta untuk mengisi beberapa opsi dan form seperti. Pilihan paket. NEO Lite sendiri memiliki harga mulai dari Rp50.000 untuk 1 vCPU core, 1 GB RAM, dan 60 GB penyimpanan SSD 60GB.

The image shows a web interface for creating a NEO Lite service. It consists of two main panels: a configuration form on the left and an order summary on the right.

Create NEO Lite Form:

- Neo Lite Service Name:** A text input field containing "Staging-NEO-Lite".
- Region:** A dropdown menu with "West Java" selected.
- Neo Lite Flavor:**
 - Product:** A dropdown menu with "XS 11" selected.
 - Cycle:** A dropdown menu with "Monthly" selected.
 - Specifications:** CPU: 1vCPU, RAM: 1 GB, Disk: 60 GB, NIC: 1 IP Address.
 - Price:** Rp50.000,00/Monthly.
- Template:**
 - Operating System:** A dropdown menu with "Ubuntu-20.04" selected.
 - Snapshot:** A section for selecting a snapshot (currently empty).
- SSH Key:**
 - A dropdown menu with "Staging-1" selected.
 - Buttons: "CREATE SSH KEY" and "IMPORT SSH KEY".

Order Summary Panel:

Order Summary	
Staging-NEO-Lite XS 11	Rp50.000,00
Subtotal	Rp50.000,00
PPN 11%	Rp5.500,00
Total	Rp55.500,00
NEO Balance (Rp0,00)	
Total Due	Rp55.500,00

A green "NEXT" button is located below the order summary.

Kamu bisa melengkapi form pada NEO Lite sesuai penjelasan berikut ini:


- **NEO Lite Service Name:** Merupakan nama dari layanan, bisa dibuat sesuai keinginanmu.
- **Region:** Merupakan lokasi dari server tempat berjalannya NEO Lite. Saat ini tersedia pilihan di Jakarta dan West Java.
- **Operating System:** Bisa kamu pilih sesuai OS yang ingin digunakan, tersedia beberapa pilihan distro Linux.
- **Snapshot:** Fitur tambahan untuk *backup* pada NEO Lite.
- **SSH Key:** SSH Key sendiri cara untuk mengakses NEO Lite menggunakan SSH. Fungsi SSH Key akan dijelaskan kembali kemudian. Disini kamu meng-generate SSH key baru atau meng-*import* SSH Key yang lama.
- **Console:** Merupakan kredensial yang digunakan untuk mengakses server menggunakan web browser.

4. Konfirmasi pembayaran


Setelah melengkapi semua form kamu bisa mengklik **Next**, lalu pastikan detail paket dan cara pembayaran. Setelah itu klik order, jika pembayaran terkonfirmasi maka NEO Lite sudah berhasil dipesan dan secara otomatis sudah aktif pada Dashboard Portal Biznet Gio.

5. Cara Mengakses layanan VPS NEO Lite

Setelah melakukan pembelian NEO Lite kamu sudah bisa langsung mengaksesnya melalui *dashboard Portal Biznet Gio*, lalu ke **Compute**, lalu **NEO Lite**, dan terakhir pilih *service name* yang sudah kamu buat sebelumnya.



Setelah itu akan muncul detail dari layanan NEO Lite.




Pada menu Power State kamu bisa melihat beberapa menu. Berikut ini adalah penjelasannya:

- Open Console: Akses ke server menggunakan web browser.
- Resize: Mengubah paket NEO Lite, bisa digunakan untuk *upgrade* maupun *downgrade* sumber daya.
- Delete: menghapus layanan NEO Lite.


6. Cara mengakses NEO Lite menggunakan Console

Cara pertama untuk mengakses NEO Lite adalah menggunakan web console. Langkah-langkahnya cukup mudah. Kamu bisa mengikuti langkah-langkahnya sebagai berikut:

Akses console melalui menu Open Console pada tampilan *dashboard* NEO Lite.




Setelah itu masukkan kredensial yang sebelumnya telah kamu buat ketika melakukan pembelian NEO Lite.



Formatted: Centered


Ketika sukses kamu akan melihat akses ke server melalui terminal seperti berikut. Disini kamu sudah berhasil mengakses NEO Lite menggunakan web browser




7. Menggunakan Remote Access

Pada saat melakukan order NEO Lite kamu akan membuat SSH Key, jika kamu melakukan **Create Key** pada pembuatan SSH Key maka secara otomatis SSH Key akan terdownload ke komputer.


SSH Key

The image shows a web interface for creating an SSH key. It features a dropdown menu labeled 'Select option' on the left. In the center, there is a button labeled 'CREATE SSH KEY' which is highlighted with a red rectangular border. To the right of this button is another button labeled 'IMPORT SSH KEY'.


File yang terdownload memiliki format Private Key (.pem) sedangkan yang dibutuhkan adalah (.ppk) jadi selanjutnya kamu harus mengkonversi file tersebut menggunakan PuTTY Key Generator. Setelah melakukan instalasi Putty, buka PuTTYgen. Lalu klik **Load**.




Kemudian pilih file .pem yang sebelumnya sudah terdownload kemudian. Kemudian klik **Save private key**. Pada posisi ini kamu sudah berhasil membuat private key.



Selanjutnya buka PuTTY, pada bagian *hostname* bisa kamu isikan alamat IP dari layanan NEO Lite kemudian pada port diisi port 22.



Selanjutnya buka menu SSH, lalu Auth, kemudian klik Browse dan pilih file sebelumnya. Terakhir klik Open.



Kemudian akan terbuka tampilan terminal. Disini kamu bisa isikan *username* tanpa *password*. Nah, di posisi ini kamu sudah berhasil membuka NEO Lite menggunakan PuTTY.

```
ubuntu@Testing: ~  
* Documentation: https://help.ubuntu.com  
* Management:   https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/advantage  
  
System information as of Mon Dec 19 16:34:55 WIB 2022  
  
System load: 0.67          Processes:      109  
Usage of /:  2.4% of 57.98GB Users logged in: 0  
Memory usage: 9%          IPv4 address for eth0: 103.150.197.25  
Swap usage:  0%  
  
191 updates can be applied immediately.  
132 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
ubuntu@Testing:~$
```