



**CONEXIÓN DIGITAL
EXPRESS**

Entretenimiento en tú hogar

» CONTROL PARENTAL

El control parental en los aparatos electrónicos, normalmente en aquellos destinados a la reproducción o recepción de imágenes e información; consiste en impedir, o limitar el acceso al manejo de los mismos, o a su contenido a menores de edad. Esto se realiza mediante una serie de sistemas de bloqueo, normalmente protegidos mediante claves, bien alfanuméricas, bien mediante una combinación de teclas, que realizan los responsables legales del menor, normalmente sus padres, o los adultos responsables del uso de la correspondiente máquina.

CONTROL PARENTAL EN NAVEGADORES

Este es uno de los temas que más preocupan a padres y madres con menores a su cargo. Es muy difícil controlar en todo momento por donde está navegando nuestro hijo y que está haciendo. Internet ha revolucionado el mundo que conocemos en los dos sentidos: es una fuente de información increíble pero también esa fuente esta llena de mutaciones, pornografía y escenas que no son aptas para menores.

No hay nada más que ver a los periódicos de edición digital como regalan violencia gratuita a cualquier hora. Creo que en algún momento esto tendrá que estar totalmente censurado y que el tema del control parental subirá un escalón para futuras generaciones.

Pero hasta ahora estas son las herramientas con las que podemos actuar:

COMO ACTIVAR CONTROL PARENTAL EN GOOGLE CHROME:

1.- Deberemos ir al menú de configuración

Nueva pestaña	Ctrl+T
Nueva ventana	Ctrl+N
Nueva ventana de incógnito	Ctrl+Mayús+N
Historial	▶
Descargas	Ctrl+J
Marcadores	▶
Acercar/alejar	- 100 % +
Imprimir...	Ctrl+P
Enviar...	
Buscar...	Ctrl+F
Más herramientas	▶
Editar	
Cortar	
Copiar	
Pegar	
Configuración	
Ayuda	▶
Salir	Ctrl+Mayús+Q



**CONEXIÓN DIGITAL
EXPRESS**

Entretenimiento en tú hogar

2.- Dentro de la configuración en el apartado de «Otros Usuarios» iremos al botón «Añadir persona ...»

Buscar

Especifica el motor de búsqueda que se debe utilizar al realizar una búsqueda desde el [omnibox](#).

Google ▾

Administrar motores de búsqueda...

Otros usuarios



viva la (actual)

Habilitar navegación como invitado

Dejar que cualquier pueda añadir a una persona a Chrome

Añadir persona...

Editar...


Eliminar...

Importar marcadores y configuración...

Navegador predeterminado

El navegador predeterminado es Google Chrome.

3.- Ahora lo que debemos hacer es dar de alta a la nueva persona, en mi caso: Hijo y debemos marcar el «check» en: Controlar y ver los sitios web que visita esta persona desde la cuenta: xxxx@gmail.com. Si damos a mas información nos saldrá el siguiente mensaje:





**CONEXIÓN DIGITAL
EXPRESS**

Entretenimiento en tú hogar

COMO ACTIVAR CONTROL PARENTAL "IOS"

No requiere la instalación de ningún tipo de software, ya que estos ajustes de privacidad son los que ofrece el propio sistema operativo IOS para dispositivos móviles. Sus principales funcionalidades son las siguientes:

Funcionalidades de supervisión:

Filtrado de aplicaciones: dentro de las restricciones se pueden activar o desactivar las distintas aplicaciones instaladas en el dispositivo.

Filtrado de contenido: se permitirán, o no, contenidos en base a una serie de características, como música, películas (en función de su calificación), programas de tv, libros, etc.

Sitios web: dentro del propio filtrado, se podrán permitir sitios, limitando contenidos o permitiendo determinados sitios web (listas blancas).

Privacidad: permite realizar cambios en diferentes opciones como la localización, contactos, fotos, compartir ubicación, twitter, Facebook, etc.


Permitir cambios: activa o desactiva la realización de cambios en las cuentas y en el uso de datos móviles, entre otros.

Game center: permite activar, o limitar, las opciones juego multijugador y añadir amigos.

Tener un dispositivo móvil IOS (iPad o iPhone).

Acceder a Ajustes>General>Restricciones.

Configurarlas con las opciones de control parental que se deseen.





**CONEXIÓN DIGITAL
EXPRESS**

Entretenimiento en tú hogar


Controles de protección:

- Filtrado de páginas web: permite establecer listas de sitios web a los que acceder, o limitar contenido para adultos.
- Controles de acceso a Internet: mediante el filtrado de aplicaciones, permite restringir el uso de los navegadores.
- Control de aplicaciones: limita su uso total.

Puedes ingresar al portal oficial de Apple y buscar información relacionada con
Utilizar los controles parentales del iPhone, iPad y iPod touch de tus hijos

CÓMO ACTIVAR CONTROL PARENTAL INTERNET EXPLORER

Ejecuta Internet Explorer y haz clic en el menú "Herramientas" en la parte superior del navegador. Muévete hacia abajo y selecciona "Opciones de Internet" para ejecutar la consola de opciones del navegador.





**CONEXIÓN DIGITAL
EXPRESS**

Entretenimiento en tú hogar

Haz clic en la pestaña "Contenido" y en "Habilitar" bajo "Asesor de contenido". Esto te permitirá configurar el control parental en tu navegador.

Haz clic en la pestaña "General" y selecciona "Crear contraseña". Teclea tu contraseña y después vuelve a teclearla para confirmarla. Haz clic en "Aceptar" para guardar los cambios. Una vez que hayas creado una contraseña, deberás teclearla cada vez que quieras hacer ajustes en el control parental.

Selecciona la pestaña "Clasificación". Haz clic sobre la categoría que quieras ajustar y mueve la barra a la izquierda o derecha para escoger un nivel de bloqueo. Por ejemplo, selecciona una categoría como desnudez y utiliza la barra para seleccionar en qué grado es aceptable o inaceptable en tu navegador.

Haz clic en la pestaña "Sitios autorizados" si quieras añadir páginas web a la lista de excepciones. Teclea la dirección de la página a la que quieras que tus hijos puedan tener acceso.

Haz clic en "Aplicar" para guardar los cambios cuando hayas terminado. Pulsa "Aceptar" para cerrar la consola de opciones del navegador. Reinicia tu navegador para terminar el proceso.

