


Configuration redirection OVH/NPM

Étape 1 – On choisit le nom du sous-domaine

On commence par donner un nom au sous-domaine qu'on veut créer.

Ici j'ai mis "rustdesk", ce qui donnera rustdesk.formaintinfo.com.

C'est ce nom qu'on utilisera pour se connecter au serveur, plutôt que de retenir une adresse IP



Ajout d'une redirection Étape 1 sur 5

Que voulez-vous rediriger ? Saisissez le nom du sous-domaine ou laissez vide pour rediriger le domaine :

☐ Rediriger aussi www.rustdesk.formaintinfo.com

Étape 2 – On choisit où pointer le domaine

Là on dit à OVH vers quel type de destination on veut rediriger.

On choisit "vers un serveur OVH ou ailleurs" car on veut juste faire pointer le domaine vers une adresse IP.

C'est la façon la plus directe de faire.

X

Ajout d'une redirection

Étape 2 sur 5

Vers quel type de cible voulez-vous rediriger **rustdesk.formaintinfo.com** ?

☐ vers une adresse web
effectuer une redirection **visible** ou **invisible**.

☒ **vers un serveur OVH ou ailleurs.**
effectuer une redirection DNS via une **IP** (A ou AAAA) ou un **domaine** (CNAME).

Annuler

Précédent

Suivant

Étape 3 – On choisit le type de redirection

On sélectionne "avec une adresse IP".

Ça va créer un enregistrement DNS de type A, c'est-à-dire un lien direct entre le nom de domaine et une adresse IP.

Simple et efficace.

X

Ajout d'une redirection

Étape 3 sur 5

Avec quel moyen de redirection voulez-vous rediriger **rustdesk.formaintinfo.com** ?

☒ **avec une adresse IP.**
Ceci entraîne l'ajout du champ **A** ou **AAAA** dans la zone DNS de **rustdesk.formaintinfo.com**.

☐ avec un nom de domaine.
Ceci entraîne une modification du champ **CNAME** de la zone DNS de **rustdesk.formaintinfo.com**.

Annuler

Précédent

Suivant

Étape 4 – On renseigne l'adresse IP

On entre l'adresse IP publique : 82.XX.XX.XX

C'est l'adresse par laquelle le serveur RustDesk est accessible depuis internet.

Attention à bien mettre l'IP publique, pas l'IP locale (192.168.x.x).

×

Ajout d'une redirection

Étape 4 sur 5

* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Veuillez saisir l'adresse IP cible de cette redirection :

Adresse IP *

i Vous pouvez fournir une adresse IP de type IPv4 (ex : "198.168.1.1") ou IPv6 (ex : "2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001", la longueur d'une IPv6 étant variable).

Annuler

Précédent

Suivant

Étape 5 – On vérifie et on valide

OVH nous montre un résumé avant de confirmer :

Domaine : rustdesk.formaintinfo.com

Adresse IP : 82.XX.XX.XX

On clique sur Valider.

×

Ajout d'une redirection

Étape 5 sur 5

Résumé de la redirection :

Domaine à rediriger :

- **rustdesk.formaintinfo.com**

Adresse de destination :

- **82. [redacted]**

Informations sur la redirection :

- **Redirection invisible**

Autres informations

- Ceci entraîne l'ajout d'un champ **A** dans la zone DNS de **rustdesk.formaintinfo.com**.
- Les moteurs de recherche remplaceront le contenu du référencement de **rustdesk.formaintinfo.com** par celui du serveur cible **82.64.35.61**.
- L'ajout sera immédiat dans la zone DNS, mais veuillez prendre en compte le temps de propagation (maximum 24h).

Annuler

Précédent

Valider

Configuration dans Nginx Proxy Manager


Une fois configuré, on dit à Nginx Proxy Manager comment gérer les connexions qui arrivent sur rustdesk.formaintinfo.com.

Domain Names : rustdesk.formaintinfo.com

Forward IP : 192.168.0.226 (l'IP locale du serveur RustDesk)

Forward Port : (le port utilisé par RustDesk)

Pour faire simple, quand quelqu'un se connecte via le nom de domaine, Nginx redirige la connexion vers le bon serveur sur le réseau local.



The screenshot shows the 'Edit Proxy Host' configuration window in Nginx Proxy Manager. The window has a dark theme and a close button (X) in the top right corner. It features three tabs: 'Details' (selected), 'Custom Locations', and 'SSL'. A settings gear icon is located to the right of the tabs. The 'Domain Names' section contains a text input field with 'rustdesk.formaintinfo.com' and a dropdown arrow. Below this is a table with three columns: 'Scheme', 'Forward Hostname / IP', and 'Forward Port'. The 'Scheme' column has a button labeled 'http'. The 'Forward Hostname / IP' column has a text input field with '192.168.0.226'. The 'Forward Port' column has a red button. The 'Access List' section has a dropdown menu with 'Publicly Accessible'. The 'Options' section has three toggle switches: 'Cache Assets', 'Block Common Exploits', and 'Websockets Support', all of which are currently turned off. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

Scheme	Forward Hostname / IP	Forward Port
http	192.168.0.226	