


トレイランチャー機能

●トレイランチャー機能について

複数のrocファイルを切り替えて実行したい場合、前述の[ショートカットの作成](#)機能を利用して実現することができますが、この場合、マシン環境によっては、RocketMouse Proの起動に時間がかかる等の問題が生じます。RocketMouse Proを常駐させて、瞬時にrocファイルを切り替えて使用したい場合、この機能を使うと便利です。


●設定方法

1. ツールバーのオプション設定ボタンを押し、オプション設定画面を表示させます。
2. “全般の設定”にある「トレイランチャーを使用」にチェックをいれます(このとき、設定の変更を有効にするために、いったんRocketMouse Proを終了して再起動させる必要があります)。
3. 再起動後、再びオプション設定画面を開くと、ボタンがアクティブになっていますので、このボタンを押してください。図1のような「トレイランチャー設定」画面が表示されます(この画面はトレイアイコンの右クリックメニューからダイレクトに呼び出すことも可能です)。



(図1)


[新規メニューの追加]ボタンを押し、図2のダイアログボックスを表示させたら、トレイランチャーに表示する名前と、呼び出すrocファイル名を指定します。メニューを階層表示にしたい場合は、[サブメニューの追加]ボタンで追加していきます。メニューは、無制限に好きなだけ追加することが可能です。なお、メニューに区切り線を挿入したい場合は、表示名に“-”を設定します。



(図2)

4. 上記のように設定した後、RocketMouse Proをトレイアイコン表示に切り替えます。トレイアイコン状態で左クリックすると、通常はその時点で開い

ているrocファイルを再生しはじめますが、トレイランチャーを使用すると、**図3**のように指定したファイルを選択することが可能になります。いくつものRocketMouse Proを起動させたりすることなく、複数のファイルをマウス操作で瞬時に切り替えることができます。



(図3)

また、[ホットキーでトレイランチャーのメニューをポップアップする]にチェックを入れ、ホットキーを指定しておけば、トレイアイコンをクリックしなくても、ホットキー発で、このメニューをマウスカーソル位置に表示させることが可能です。

※この機能を使うため、RocketMouse Proを常にトレイアイコンの状態に起動させたい場合は、オプション設定の“全般の設定”で「常にトレイアイコンで起動する」にチェックを入れてください。また、トレイランチャー機能を使うと、「ファイル別設定」の内容にかかわらず、常に**選択と同時に再生をはじめます**。

●環境を移行する場合の注意点

上記で作成したトレイランチャーメニューの設定は、RocketMouse Proがインストールされたフォルダに“Launch.txt”の名前で保存されています。OSの再インストール時など、設定した環境をそのまま移行したい場合は、このファイルを保存して再利用してください。

ショートカットの作成

●設定ファイルのショートカット

「いろいろな操作を自動実行するために、多くの設定ファイルを作ったが、呼び出すときにいちいちファイルを切り替えるのが面倒だ」、そんな多くのご要望に応えるため、『ショートカットの作成』機能を装備しました。

※複数ファイルを切り替える方法は、これ以外にも、[トレイランチャー機能](#)がございます。それぞれに長所がありますので、お好きなほうをご利用ください。


●ショートカットを作る効用

RocketMouse Proの設定ファイルに対して、ホットキーを設定したショートカットを作成し、スタートメニューグループの任意の場所に登録しておく、設定したショートカットキーを押すだけで、起動→自動実行→終了の一連の作業がとても楽に行なえます。しかも多くの自動化を可能にしながら、RocketMouse Proを常駐させる必要がないため、PCやメモリに負担をかけることは一切ありません！

●ショートカットの作成方法

1. まず最初の記入欄(下図参照)に、作成するショートカットの名前を記入して下さい。デフォルトのままでもかまいませんが、自由に名前を決めることもできます。
2. 次にショートカットを作成する場所を選択します。デフォルトではRocketMouse Proのショートカットのあるプログラムフォルダと同じ場所に作成されます。
3. 次に呼び出しに使用するホットキーを設定して下さい。設定ボックス上で設定するキーを実際に押すだけで、自動的に設定できます(他のアプリケーションなどで設定していないキーを設定して下さい)。(注意:ここでホットキーを決定しても、すぐに反映されない場合があります。その場合は、設定後に一度Windowsを再起動してみてください)
4. 次に、元のファイルの『ファイル別の設定』を変えます。RocketMouse Proをキーマクロ的に使用するためには、“はい”を選択することをお勧めしますが、設定を変えたくない場合は、“いいえ”でも問題ありません。ただし、“いいえ”を選択した場合、『起動と同時に再生』をチェックしていないと、自動的にファイル実行しませんし、『最後まで実行したら閉じる』をチェックしないと、RocketMouse Proが起動したままになりますので、ご注意ください。

[注意] Windows Vista以降のOSにおいて、この機能でショートカットを作成できる場所は「スタートアップ」と「デスクトップ」のみとなります。



ショートカットの作成画面