

任务节点

呈现智能体执行任务时的节点及状态，向用户展示任务流程

何时使用

智能体按步骤执行具体任务时，以生成链呈现当前任务节点及状态，向用户展示清晰明确的生成流程

组件构成

任务节点包含一级节点、二级节点，框架上用虚线表示从属关系



- 1、一级节点：必有，包含节点状态、节点名称、展开收起按钮
- 2、二级节点：必有，包含节点状态、节点内容

一级节点

一级节点包括节点状态、节点名称、展开收起按钮3部分



- 1、节点状态：必有，表示当前节点状态，包括进行中、已完成、生成失败
- 2、节点名称：必有，当前任务步骤名称
- 3、展开收起按钮：可选，用户可点击

组件状态

生成中

当前一级节点下的二级节点任务正在进行中，或当前一级节点下有待用户确认的内容

 正在确认巡检配置 ^

已完成

当前一级节点下所有二级节点均已完成

 已确认巡检配置 ^

已终止

用户主动终止任务

 确认巡检配置 ^

生成失败

当前一级节点下有二级节点任务失败，具体失败原因展示在二级节点中，一级节点仅状态icon变化

 确认巡检配置 ^

二级节点

二级节点包括节点状态、节点名称、拓展内容。



- 1、节点状态：必有，表示当前节点状态
- 2、节点名称：必有，当前任务步骤名称，文案与状态统一
- 3、拓展内容：可选，可展示当前任务节点生成的文件、任务进度等内容

组件状态

生成中

当前任务正在进行中，文案为「正在XXX」，有进度的节点可展示当前任务进度

... 正在执行某某任务 副文本副文本副文本

... 正在执行某某任务 180/800

已完成

当前节点已完成，文案为 “已完成 XXX”

☒ 已完成执行某某任务 副文本副文本副文本

任务终止

用户主动终止任务

⊖ 任务已终止


生成失败

当前节点任务失败，文字展示具体失败原因

⊗ 视频绑定失败，任务结束

任务节点和任务规划搭配使用

并列窗口或主次窗口模式中，可在对话窗口使用节点类任务规划组件表示任务进度，同时在工程/进展窗口以任务节点展示详细进度，两个窗口的节点状态一致



任务规划节点状态

大纲和节点状态对应，包括已完成、进行中、待完成、任务终止、任务失败

已完成

- ✔ Step1 – 合并表格（基于相同列合并表格数据）

进行中

- Step3 – 新增自定义列（根据业务规则新增列）

待完成

- Step4 – 数据分析（聚合、计算数据等）

任务终止

⊖ Step1 – 合并表格（基于相同列合并表格数据）

任务失败

⊗ Step1 – 合并表格（基于相同列合并表格数据）