『信汰楼 Lite トライアル版』インストールガイド

『信汰楼 Lite トライアル版』が使用できるようにするために、パソコンのハードディスクにプログラムをインストールします。

インストールの前に

インストールを行う前に、以下の点を確認してください。

■ ご使用になる機器

『信汰楼 Lite トライアル版』で必要な環境を確認してください。詳細はユーザーズマニュアル 1 章「ご使用の環境を確認してください」(→ P.2)を参照してください。

■ ログオンの権限について

インストールおよび初回起動する際は、必ず Administretor 権限を持つユーザでログインしてください。

また、ご使用になる際は PowerUser 以上の権限を持つユーザでログインしてください。

■ Windows Vista／ Windows 7 をお使いの場合

Program Files など、保護されたディレクトリにインストールをした場合、ユーザーアカウント制御(UAC)により自動送信ができなくなることがありますので、ドライブ直下(例:C:¥ Zits1¥ZmxLI)などにインストールすることをお勧めします。

■ その他

・起動中のアプリケーションやタスクトレイに常駐しているアプリケーションは、すべて終了しておいてください。

・『信汰楼 Lite トライアル版』の操作方法などは、添付のマニュアルフォルダに収録されておりますPDF 形式のマニュアルをご覧ください。また、製本した形でのマニュアルはございませんのでご了承ください。

・PDF 形式のマニュアルをご覧になる場合、Adobe 社の Adobe Reader などが必要になりますので、ご使用のパソコンにセットアップしてご参照下さい。

パソコン上ではなく印刷物としてマニュアルをご覧になりたい方は、PDFデータを表示後、お持ちのプリンタなどで出力してご使用をお願い致します。

『信汰楼 Lite トライアル版』のインストール

『信汰楼 Lite トライアル版』本体のインストール

● 以下の手順は、Windows 7 の操作を例に説明します。

1. 「信汰楼 Lite トライアル版」をダウンロードします。
2. ダウンロードしたファイルを解凍し任意の場所に起きます。
3. 解凍したフォルダをダブルクリックします。
4. 「Setup」フォルダをダブルクリックします。
5. [Setup.exe]アイコンをダブルクリックします。
   ▶ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。(Windows Vista／ Windows 7)
6. 「許可」をクリックします。(Windows Vista の場合)
   はい ボタンをクリックします。(Windows 7 の場合)





▶ ウィザードが起動します。



7 次へ ボタンをクリックします。

▶ ［使用許諾契約］画面が表示されます。

8 内容をお読みの上、はい ボタンをクリックします。

▶ ［使用許諾契約］画面が表示されます。



9 「インストール先のフォルダ」を確認し、次へ ボタンをクリックします。

● インストール先を変更する場合は、参照 ボタンをクリックし、インストールするフォルダを指定します。

▶ ［セットアップステータス］画面が表示されインストールが開始されます。



● 画面中央のグラフが 100％になるまで、しばらくお待ち下さい。

▶ ［プリンタの追加］画面が表示されます。



● 次に『信汰楼 プリンタドライバ』のインストールを行います。

『信汰楼 プリンタドライバ』のインストール

『信汰楼 Lite トライアル版』本体のインストールに引き続き『信汰楼 プリンタドライバ』のインストールを行います。

1 **[ローカルプリンタを追加します]をクリックします。**

▶ [プリンタポートの選択]画面が表示されます。

● 『信汰楼 プリンタドライバ』のインストールを行わない場合は、キャンセル ボタンをクリックします。

▶ 12 へ移動します。



2 **「既存のポートを使用」をチェックして ◉ にし、▼ をクリックし「ZMX(Port for Sintarou Driver)」を選択し、次へ ボタンをクリックします。**

▶ [プリンタドライバのインストール]画面が表示されます。

3 **ディスク使用 ボタンをクリックします。**

▶ [フロッピーディスクからインストール]画面が表示されます。



4 参照 ボタンをクリックします。

▶ [ファイルの場所]画面が表示されます。



5 「ZmxLI-2000.inf」ファイルを選択し、

開く ボタンをクリックします。

● ファイルが格納されているファルダ：C:¥ Program Files¥Zits1¥ZmxLI¥Printer Driver（インストール時のフォルダが C:¥Program Files¥Zits1¥ZmxLI の場合）

▶ [フロッピーディスクからインストール]画面にもどります。

6 OK ボタンをクリックします。

▶ [プリンタドライバのインストール]画面が表示されます。

7 「プリンタ」で「Zits1 ZmxLI-2000」を選択し、

次へ ボタンをクリックします。

▶ [プリンタ名を入力してください]画面が表示されます。

8 「プリンタ名」テキストボックスが「Zits1 ZmxLI-2000」であることを確認し、次へ ボタンをクリックします。

▶ [Windows セキュリティ]画面が表示されます。(Windows Vista／ Windows 7)



お願い 「プリンタ名」テキストボックスには、「Zits1 ZmxLI-2000」以外は入力しないで下さい。

9 「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。(Windows Vista／ Windows 7)

▶ [プリンタ共有]画面が表示されます。



10 「このプリンタを共有しない」をチェックして ◉ にし、次へ ボタンをクリックします。

▶ [Zits1 ZmxLI-2000 が正しく追加されました]画面が表示されます。

● Windows Vistaの場合、『信汰楼 プリンタドライバ』を通常使うプリンタに設定する場合は、「通常使うプリンタに設定する」をチェックして ☑ にし、通常使うプリンタに設定しない場合は、☐ にします。



11 完了 ボタンをクリックします。

● 『信汰楼 プリンタドライバ』を通常使うプリンタに設定する場合は、「通常使うプリンタに設定する」をチェックして ☑ にし、通常使うプリンタに設定しない場合は、☐ にします。

▶ [InstallShield Wizard の完了]画面が表示されます。

● Windows XPの場合、次の画面が表示されますので、続行 ボタンをクリックします。



● Windows 2000の場合、次の画面が表示されますので、はい ボタンをクリックします。

12 完了 ボタンをクリックします。

▶ [InstallShield Wizard の完了]画面が表示されます。



13 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」をチェックして ◉ にし、完了 ボタンをクリックします。

▶ パソコンが再起動します。

▶ 「信汰楼 Lite トライアル版」のインストールが終了します。