

画面設計図

ログイン画面

新規アカウント
登録画面を表示

The diagram shows a login interface for 'ouchi closet'. It includes a logo at the top, followed by input fields for 'メールアドレス' (Email Address) containing 'test@test.com' and 'パスワード' (Password) represented by dots. Below these is a light blue 'ログイン' (Login) button. To the left of the button is a link for '新規登録' (New Registration). Below the registration link is a link for 'パスワードを忘れた方は こちら' (If you forgot your password, click here). To the right of the login button is a block of text explaining the outcomes of the login process: success leads to the home screen, while failure leads to the login screen being shown again. A link for 'パスワード再設定画面を表示' (Show password reset screen) is also present, pointing to the password reset link.

ouchi
closet

メールアドレス
test@test.com

パスワード
●●●●●●●●

ログイン

新規登録


パスワードを忘れた方は [こちら](#)

ログイン成功なら
ホーム画面を表示
ログイン失敗なら
ログイン画面を再表示

パスワード再設定
画面を表示

新規アカウント登録画面

新規アカウント登録画面



画像を選択 (任意)

* 以下項目入力必須

名前/ニックネーム:

サイズ:
 ▼

メールアドレス:

パスワード:

パスワード再入力:

すでにアカウントをお持ちの方
[ログイン](#)

ファイルから画像を選択して登録

セレクトボックスから選択

登録後はホーム画面を表示
失敗なら新規アカウント登録画面へ戻る

ログイン画面へ戻る

パスワード再設定画面

パスワード再設定

パスワードを忘れた場合は、こちらから新しいパスワードを再設定できます。
ご登録のメールアドレスを入力して下さい。

メールアドレス：

test@test.com

送信

メールアドレスに「パスワード再設定用のリンク」を自動で送信。

ログイン画面を表示

[ログイン画面へ戻る](#)

パスワード再設定メール送信後の画面

パスワード再設定 メールを送信しま した

ご登録のメールアドレスに
パスワード再設定用のリンクを
送信しました。
メール内のリンクをクリックして新
しいパスワードを設定して下さい。

ログイン画面
を表示

[ログイン画面へ戻る](#)

パスワード再設定入力画面(メールから)

ログイン画面
を表示

パスワード再設定

新しいパスワードを
入力して下さい。

パスワード:

●●●●●●●●

パスワード再入力:

●●●●●●●●

パスワードを再設定

[ログイン画面へ戻る](#)

再設定成功なら再設定
完了画面を表示
失敗ならエラーメッセー
ジを表示

パスワード再設定後の画面

パスワードの再設定
が完了しました。

新しいパスワードでログインできま
す。


ログイン画面
を表示



[ログイン画面へ戻る](#)

ホーム画面

アカウントアイコンタップで
サイドバー表示



画像クリックで個人ク
ローゼットを表示

【+子どもを追加】から登録し
たら鉛筆マークつく。
鉛筆アイコンタップで子ども用
アカウント登録内容変更画面
を表示

子ども追加画
面を表示

ホーム画面(アカウントアイコン)

アカウントアイコンタップで
サイドバー表示



アカウント管理画面を表示

アカウント管理

家族招待

家族招待画面を表示

ログアウトボタンタップでモーダル表示
はい:ログアウトされログイン画面へ
いいえ:モーダルクローズ

ログアウト

ログアウトしますか？

はい

いいえ


のは 

ログイン画面を表示

ホーム画面を表示

【提案】ホーム画面(アカウントアイコン)

アカウントアイコンタップで
サイドバー表示



サイドバーを閉じる

アカウント管理画面を表示

アカウント管理

家族招待

家族招待画面を表示

設定

設定画面を表示

ログアウトボタンタップでモーダル表示
はい:ログアウトされログイン画面へ
いいえ:モーダルクローズ

ログアウト

ログアウトしますか？

はい

いいえ

ログイン画面を表示

ホーム画面を表示

【提案】ホーム画面(アカウントアイコン)


アカウントアイコンタップでサイドバー表示
アカウントアイコンはホーム画面以外でも表示他スライドの
ホームアイコンをアカウントアイコンへ

ログアウトボタンタップでモーダル表示
はい:ログアウトされログイン画面へ
いいえ:モーダルクローズ

ログアウトしますか？

はい

いいえ



画像クリックで個人ク
ローゼットを表示

【+子どもを追加】から登録し
たら鉛筆マークつく。
鉛筆アイコンタップで子ども用
アカウント登録内容変更画面
へ


子ども追加画
面を表示

子ども追加画面



ホーム > 子ども追加

子ども追加



画像を選択 (任意)

* 以下項目入力必須

名前/ニックネーム:

サイズ:

▼

生年月日:



登録

ファイルから画像を選択して
登録


セレクトボックスから選
択

カレンダーが表示さ
れ、年月日を選択

登録後はホーム画面を
表示
失敗ならエラーメッセー
ジを表示

個人クローゼット画面

パンくずリストはリンク



個人クローゼット、アイテム検索、アイテム登録、登録コード、お気に入りコード、コード登録、保育園必需品、を表示

アイテムをクリックで各アイテムのアイテム一覧画面を表示

検索画面を表示

アイテム登録画面を表示

ハンバーガーメニュー画面


ハンバーガーメニューを閉じる



クローゼット

個人クローゼット画面を表示

アイテム検索画面を表示



+アイテム登録

アイテム登録画面を表示

登録コーディネート一覧画面を表示



♡お気に入りコーデ

お気に入りコーディネート一覧画面を表示

コーデ登録画面を表示

+コーデ登録



保育園必需品一覧画面を表示

検索結果洋服アイテム一覧画面

パンくずリストはリンク

検索した条件を表示




ホーム>ママのクローゼット>アイテム一覧



トックス

新しい順 ▼



前へ 1/3 次へ

画像の表示順を

- ・登録が新しい順
 - ・登録が古い順
- に選択し変更できる
(デフォルトでは新しい順で表示される)

画像クリックでアイテム
詳細画面を表示


ページネーション

洋服アイテム詳細画面

パンくずリストはリンク



ホーム>ママのクローゼット>アイテム詳細



カテゴリ: トップス

サイズ : M

カラー : ホワイト

季節 : 春

状態 : 現在着用

メモ: 少し大きめ
生地薄め

アイテム登録(編集)画面を表示

[編集](#) [削除](#)

検索結果アイテム一覧画面を表示

[←アイテム一覧へ戻る](#)

削除しますか？

はい

いいえ

アイテム一覧画面を表示

詳細画面へ戻る

タップでモーダル表示

洋服アイテム登録(編集)画面

パンくずリストはリンク



ホーム>ママのクローゼット>アイテム登録(編集)



画像を選択(必須)

基本情報(入力必須)

カテゴリ: ▼

サイズ: ▼

カラー: ▼

季節: ☐春 ☐夏 ☐秋 ☐冬

着用状況: ▼

メモ:

保存

ファイルから画像を選択して登録

セレクトボックスから選択(1つのみ)

チェックを入れて複数選択可

フリー入力

個人クローゼット画面を表示

タップでモーダル表示
カテゴリを追加できる
(全員のクローゼットに
反映される)

カテゴリ追加

カテゴリ:

追加

アイテム登録画面を表示

洋服アイテム検索画面

パンくずリストはリンク



ホーム>ママのクローゼット>アイテム検索

アイテム検索

条件は複数選択可

カテゴリ:

サイズ:

カラー:

季節:

着用状況:

セレクトボックスから検索
したい条件を指定




検索結果アイテム一覧
画面を表示

登録コーディネート一覧画面

パンくずリストはリンク

お気に入りコーデ一覧画面を表示

画像をクリックするとコーデ詳細画面へ



画像の表示順を

- ・登録が新しい順
- ・登録が古い順

に選択し変更できる
(デフォルトでは新しい順で表示される)

コーディネート登録画像が全て表示される

ハートタップでお気に入りコーデへの登録・削除の切り替えが可能

♡: 登録コーデ

♥: お気に入りコーデ

ページネーション


コーデ登録画面を表示

お気に入りコーディネート一覧画面

パンくずリストはリンク

手持ち登録コーデ一覧画面を表示

画像をクリックするとコーデ詳細画面へ



画像の表示順を

- ・登録が新しい順
- ・登録が古い順

に選択し変更できる
(デフォルトでは新しい順で表示される)

ハートタップでお気に入り
コーデへの登録・削除の切り替えが可能

♡: 登録コーデ

♥: お気に入りコーデ

外部サイトのコーデは画像が一枚のみ表示される

ページネーション

コーデ登録画面を表示

コーディネート詳細画面

パンくずリストはリンク

登録されている使用アイテム画像を表示

コーディネート登録画面を表示
(手持ちコード、お気に入りコードそれぞれの画面へ遷移)



ホーム>ママのクローゼット>登録コーデ一覧>コーデ詳細



メモ: 汚れてもいい
動きやすい

URL:
http://sample.com

[編集](#) [削除](#)

♡をタップ後、赤色塗りつぶし♡へ

ハートタップでお気に入りコーディネート画面へ登録・削除の切り替えが可能

外部サイト登録分はサイトのURLを表示

削除しますか？

はい

いいえ

コーディネート一覧画面を表示
(手持ちコード、お気に入りコードそれぞれの画面へ遷移)

詳細画面へ戻る

タップでモーダル表示

コーディネート登録画面

パンくずリストはリンク



ホーム>ママのクローゼット>コーデ登録


手持ちアイテムから登録

手持ちコーデ登録画面を表示

外部サイトから登録

外部サイトコーデ登録画面を表示

コーディネート登録画面(手持洋服アイテム)



コーディネート編集画面(手持洋服アイテム)

登録コーデ一覧画面を表示
(♡の場合はお気に入りコーデ一覧を表示)

パンくずリストはリンク



ホーム>ママのクローゼット>コーデ登録(手持ち)




画像を追加

+ 追加

メモ:





画像を削除

画像を削除

画像を選択

登録画像を削除

登録アイテム一覧から選択して登録
(モーダルで選択画面が表示され選択)

登録画像を追加

フリー入力

♡ボタンをタップで赤塗りつぶし♡へ
タップして♡状態で保存するとお気に入りコーデにも登録される

コーディネート登録の画像選択画面(モーダル表示)

下部分に検索結果画像が表示される

The screenshot shows a mobile app interface for selecting an image for outfit registration. The modal has a light yellow background and rounded corners. At the top left, it says 'ママのクローゼット>服を選択' (Mom's Closet > Select Clothing). Below this are two dropdown menus labeled 'カテゴリ:' (Category) and 'カラー:' (Color). To the right of these is a '検索' (Search) button. Below the search button is a 2x3 grid of six gray placeholder boxes for search results. At the bottom center is a yellow '確定' (Confirm) button. In the top right corner of the modal is a circular close button with an 'X' icon. The entire modal is set against a gray background.



コーデ登録画面へ戻る



プルダウンから選択



検索

カテゴリ・色の検索結果が表示されるので
その中から選択

確定

コーデ登録画面に戻り、
選択した画像が登録される

コーディネート登録画面(外部サイト)

パンくずリストはリンク

ホーム > ママのクローゼット > コーデ登録(外部サイト)

画像を選択

画像を選択

+ 追加

URL:
http://sample.com

+

メモ:

保存

ファイルから画像を選択して登録

登録画像を追加

登録URLを追加

フリー入力

コーディネートが掲載されていた外部サイトのURLを入力

お気に入りコーダー一覧画面を表示

コーディネート編集画面(外部サイト)

パンくずリストはリンク



ホーム>ママのクローゼット>コーデ登録(外部サイト)



画像を追加



URL:

http://sample.com

+

メモ:

保存

画像を削除

登録画像を削除

画像を選択

+ 追加

登録画像を追加

コーディネートが掲載されていた外部サイトのURLを入力

URL:

http://sample.com

登録URLを追加

+

メモ:

フリー入力

お気に入りコーダー覧画面を表示

保存

保育園必需品一覧画面

リセットボタンでチェック
ボックスのチェックを外すこ
とができる

チェックボックス


必需品登録画面を表示



ホーム>そうたのクローゼット>保育園必需品一覧


保育園必需品

持ち物



- ☐ 着替え×2
- ☐ タオル
- ☐ オムツ
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

必要な物



- ☐ バンダナ
- ☐ 軍手
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐



パンくずリストはリ
ンク


編集・削除タップでモーダル表示
持ち物、必要な物それぞれのリスト
の編集・削除ができる

編集

変更内容を入力し変更ボタンを押下し
てください。

持ち物

-
-
-




削除

削除したい物にチェックを入れて削除ボ
タンを押下してください。

必要な物

- ☐ バンダナ
- ☐ 軍手
- ☐
- ☐
- ☐



必需品一覧画面を表示

保育園必需品登録画面

パンくずリストはリンク



ホーム> そうたのクローゼット> 保育園必需品登録

保育園必需品登録

いずれかを選択

☐ 持ち物

☐ 必要な物

アイテム名:

登録したいアイテム名を入力

保存

保育園必需品一覧画面を表示


アカウント管理画面

パンくずリストはリンク



ホーム>アカウント管理

アカウント管理画面



名前/ニックネーム:

○○○○○○

サイズ:

M

メールアドレス:

test@test.com

変更

アカウント変更画面を表示

パスワード変更画面を表示

パスワード変更

ログアウト


ログイン画面を表示

子ども用アカウント管理画面



ホーム> そうたのクローゼット> アカウント管理

アカウント管理画面



画像を選択

名前/ニックネーム:

○○○○○○

サイズ:

80

生年月日:

2025/7/7

変更

ファイルから画像を選択して
登録

登録後はホーム画面を
表示
失敗ならエラーメッセー
ジを表示


アカウント登録内容変更画面

パンくずリストはリンク



ホーム>アカウント変更

アカウント変更



画像を選択

名前/ニックネーム:

○○○○○○

サイズ:

M



メールアドレス:

test@test.com

保存

ファイルから画像を選択して登録

セレクトボックスから選択

保存成功ならアカウント管理画面を表示
保存失敗ならエラーメッセージを表示

【提案】設定画面

パンくずリストはリンク



ホーム>カテゴリ設定

カテゴリ編集

カテゴリ編集モーダル表示

×

カテゴリ編集

カテゴリ:

保存

<u>トップス</u>	編集	削除
<u>ボトムス</u>	編集	削除
<u>ワンピース</u>	編集	削除

カテゴリ削除モーダルを表示

×

カテゴリ削除

「○○」を削除しますか？

削除

+カテゴリを追加

タップでモーダル表示
カテゴリを追加できる
(家族全員のクローゼットに反映される)

×

カテゴリ追加

カテゴリ:

追加

パスワード変更画面



パスワード変更

現在のパスワードと新しいパスワードを入力して下さい。

現在のパスワード:

新しいパスワード:

新しいパスワード再入力:

パスワードを変更

— ログイン画面 —
を表示

変更成功ならアカウント
管理画面を表示
失敗ならエラーメッ
セージを表示


子ども用アカウント登録内容変更画面

パンくずリストはリンク



ホーム > 子どもアカウント変更

子どもアカウント変更



画像を選択

ファイルから画像を選択して登録

名前/ニックネーム:

○○○○○○

サイズ:

80



セレクトボックスから選択

生年月日:

2025/7/7



カレンダーが表示され、年月日を選択

登録後はホーム画面を表示
失敗ならエラーメッセージを表示

保存

家族招待画面

