

画面設計図

ログイン画面

新規アカウント
登録画面を表示

The diagram shows a login screen for 'ouchi closet'. At the top is the logo, which consists of a simple house outline above the text 'ouchi closet'. Below the logo are two input fields: the first is labeled 'メールアドレス' (Email Address) and contains the text 'test@test.com'; the second is labeled 'パスワード' (Password) and contains ten black dots. Below these fields is a light blue button labeled 'ログイン' (Login). To the left of the button is a link labeled '新規登録' (New Registration) in purple text. Below the registration link is a line of text: 'パスワードを忘れた方は [こちら](#)' (If you forgot your password, click [here](#)), where the link is in green. To the right of the login button is a block of red text: 'ログイン成功ならホーム画面を表示' (If login is successful, display the home screen), 'ログイン失敗ならログイン画面を再表示' (If login fails, redisplay the login screen), and 'パスワード再設定画面を表示' (Display the password reset screen). Arrows point from the external text blocks to the corresponding elements on the screen: from the '新規アカウント登録画面を表示' text to the '新規登録' link; from the 'ログイン成功なら...' text block to the 'ログイン' button; and from the 'パスワード再設定画面を表示' text to the 'こちら' link.

ouchi
closet

メールアドレス
test@test.com

パスワード
●●●●●●●●●●

ログイン

新規登録


パスワードを忘れた方は [こちら](#)

ログイン成功なら
ホーム画面を表示
ログイン失敗なら
ログイン画面を再表示

パスワード再設定
画面を表示

新規アカウント登録画面

新規アカウント登録画面



画像を選択 (任意)

* 以下項目入力必須

名前/ニックネーム:

サイズ:
 ▼

メールアドレス:

パスワード:

パスワード再入力:

すでにアカウントをお持ちの方
[ログイン](#)

ファイルから画像を選択して登録

セレクトボックスから選択

登録後はホーム画面を表示
失敗なら新規アカウント登録画面へ戻る

ログイン画面へ戻る

パスワード再設定画面

パスワード再設定

パスワードを忘れた場合は、こちらから新しいパスワードを再設定できます。
ご登録のメールアドレスを入力して下さい。

メールアドレス：

test@test.com

送信

メールアドレスに「パスワード再設定用のリンク」を自動で送信。

ログイン画面を表示

[ログイン画面へ戻る](#)

パスワード再設定メール送信後の画面

パスワード再設定 メールを送信しま した

ご登録のメールアドレスに
パスワード再設定用のリンクを
送信しました。
メール内のリンクをクリックして新
しいパスワードを設定して下さい。

ログイン画面
を表示

[ログイン画面へ戻る](#)

パスワード再設定入力画面(メールから)

ログイン画面
を表示



[ログイン画面へ戻る](#)

パスワード再設定

新しいパスワードを
入力して下さい。

パスワード:

パスワード再入力:

パスワードを再設定



再設定成功なら再設定
完了画面を表示
失敗ならエラーメッセー
ジを表示

パスワード再設定後の画面

パスワードの再設定
が完了しました。

新しいパスワードでログインできま
す。


ログイン画面
を表示



[ログイン画面へ戻る](#)

ホーム画面

アカウントアイコンタップで
サイドバー表示



画像クリックで個人ク
ローゼットを表示

【+子どもを追加】から登録し
たら鉛筆マークつく。
鉛筆アイコンタップで子ども用
アカウント登録内容変更画面
を表示

子ども追加画
面を表示

ホーム画面(アカウントアイコン)

アカウントアイコンタップで
サイドバー表示

アカウント管理画面を表示

アカウント管理

家族招待

家族招待画面を表示

ログアウトボタンタップでモーダル表示
はい:ログアウトされログイン画面へ
いいえ:モーダルクローズ

ログアウト


ログアウトしますか？

はい

いいえ


ログイン画面を表示

ホーム画面を表示



【提案】ホーム画面(アカウントアイコン)

アカウントアイコンタップで
サイドバー表示



サイドバーを閉じる

アカウント管理画面を表示

アカウント管理

家族招待

家族招待画面を表示

設定

設定画面を表示

ログアウトボタンタップでモーダル表示
はい:ログアウトされログイン画面へ
いいえ:モーダルクローズ

ログアウトしますか？

はい

いいえ

ログアウト

ログイン画面を表示

ホーム画面を表示

【提案】ホーム画面(アカウントアイコン)


アカウントアイコンタップでサイドバー表示
アカウントアイコンはホーム画面以外でも表示他スライドの
ホームアイコンをアカウントアイコンへ

ログアウトボタンタップでモーダル表示
はい:ログアウトされログイン画面へ
いいえ:モーダルクローズ

ログアウトしますか？

はい

いいえ



画像クリックで個人ク
ローゼットを表示

【+子どもを追加】から登録し
たら鉛筆マークつく。
鉛筆アイコンタップで子ども用
アカウント登録内容変更画面
へ


子ども追加画
面を表示

子ども追加画面



ホーム > 子ども追加

子ども追加



画像を選択 (任意)

* 以下項目入力必須

名前/ニックネーム:

サイズ:

▼

生年月日:



登録

ファイルから画像を選択して
登録


セレクトボックスから選
択

カレンダーが表示さ
れ、年月日を選択

登録後はホーム画面を
表示
失敗ならエラーメッセー
ジを表示

個人クローゼット画面

パンくずリストはリンク



個人クローゼット、アイテム検索、アイテム登録、登録コード、お気に入りコード、コード登録、保育園必需品、を表示

アイテムをクリックで各アイテムのアイテム一覧画面を表示

検索画面を表示

アイテム登録画面を表示

ハンバーガーメニュー画面


ハンバーガーメニューを閉じる



クローゼット

個人クローゼット画面を表示

アイテム検索画面を表示



+アイテム登録

アイテム登録画面を表示

登録コーディネート一覧画面を表示



♡お気に入りコーデ

お気に入りコーディネート一覧画面を表示

コーデ登録画面を表示

+コーデ登録



保育園必需品一覧画面を表示

検索結果洋服アイテム一覧画面

パンくずリストはリンク

検索した条件を表示




ホーム>ママのクローゼット>アイテム一覧



トップス

新しい順 ▼



前へ 1/3 次へ

画像の表示順を

- ・登録が新しい順
 - ・登録が古い順
- に選択し変更できる
(デフォルトでは新しい順で表示される)

画像クリックでアイテム
詳細画面を表示

ページネーション

洋服アイテム詳細画面

パンくずリストはリンク



ホーム>ママのクローゼット>アイテム詳細



カテゴリ: トップス

サイズ : M

カラー : ホワイト

季節 : 春

状態 : 現在着用

メモ: 少し大きめ
生地薄め

アイテム登録(編集)画面を表示

[編集](#) [削除](#)

検索結果アイテム一覧画面を表示

[←アイテム一覧へ戻る](#)

削除しますか？

はい

いいえ

アイテム一覧画面を表示

詳細画面へ戻る

タップでモーダル表示

洋服アイテム登録(編集)画面

パンくずリストはリンク

タップでモーダル表示
カテゴリを追加できる
(全員のクローゼットに
反映される)

カテゴリ追加

カテゴリ:

追加

アイテム登録画面を表示



ホーム>ママのクローゼット>アイテム登録(編集)



画像を選択(必須)

ファイルから画像を選択して登録

基本情報(入力必須)

カテゴリ:

+カテゴリを追加

サイズ :

セレクトボックスから選択(1つのみ)

カラー :

季節 :

☐春 ☐夏 ☐秋 ☐冬

チェックを入れて複数選択可

詳細情報(任意)

着用状況:

メモ:

フリー入力

保存

個人クローゼット画面を表示

洋服アイテム検索画面

パンくずリストはリンク



ホーム>ママのクローゼット>アイテム検索

アイテム検索

条件は複数選択可

カテゴリ:

サイズ:

カラー:

季節:

着用状況:

セレクトボックスから検索
したい条件を指定




検索結果アイテム一覧
画面を表示

登録コーディネート一覧画面

パンくずリストはリンク

お気に入りコーデ一覧画面を表示

画像をクリックするとコーデ詳細画面へ



画像の表示順を

- ・登録が新しい順
- ・登録が古い順

に選択し変更できる
(デフォルトでは新しい順で表示される)

コーディネート登録画像が全て表示される

ハートタップでお気に入りコーデへの登録・削除の切り替えが可能

♡: 登録コーデ

♥: お気に入りコーデ

ページネーション


コーデ登録画面を表示

お気に入りコーディネート一覧画面

パンくずリストはリンク

手持ち登録コーデ一覧画面を表示

画像をクリックするとコーデ詳細画面へ



画像の表示順を

- ・登録が新しい順
- ・登録が古い順

に選択し変更できる
(デフォルトでは新しい順で表示される)

ハートタップでお気に入り
コーデへの登録・削除の切り替えが可能

♡: 登録コーデ

♥: お気に入りコーデ

外部サイトのコーデは画像が一枚のみ表示される

ページネーション

コーデ登録画面を表示

コーディネート詳細画面

パンくずリストはリンク

登録されている使用アイテム画像を表示

コーディネート登録画面を表示
(手持ちコード、お気に入りコードそれぞれの画面へ遷移)



ホーム>ママのクローゼット>登録コーデ一覧>コーデ詳細



メモ: 汚れてもいい
動きやすい

URL:
http://sample.com

[編集](#) [削除](#)

♡をタップ後、赤色塗りつぶし♡へ

ハートタップでお気に入りコーディネート画面へ登録・削除の切り替えが可能

外部サイト登録分はサイトのURLを表示

削除しますか？

[はい](#) [いいえ](#)

コーディネート一覧画面を表示
(手持ちコード、お気に入りコードそれぞれの画面へ遷移)

詳細画面へ戻る

タップでモーダル表示

コーディネート登録画面

パンくずリストはリンク



ホーム>ママのクローゼット>コーデ登録

手持ちアイテムから登録

手持ちコーデ登録画面を表示

外部サイトから登録

外部サイトコーデ登録画面を表示

コーディネート登録画面(手持洋服アイテム)

登録コーデ一覧画面を表示
(♡の場合はお気に入りコーデ一覧を表示)

パンくずリストはリンク



ホーム>ママのクローゼット>コーデ登録(手持ち)



画像を選択

画像を選択

画像を選択

+ 追加

メモ:



保存



登録アイテム一覧から選択して登録
(モーダルで選択画面が表示され選択)

登録画像を追加

フリー入力

♡ボタンをタップで赤塗りつぶし♡へ
タップして♡状態で保存するとお気に入りコーデにも登録される

コーディネート編集画面(手持洋服アイテム)

登録コーデ一覧画面を表示
(♡の場合はお気に入りコーデ一覧を表示)

パンくずリストはリンク



ホーム>ママのクローゼット>コーデ登録(手持ち)



画像を追加

+ 追加

メモ:



保存



画像を削除

画像を削除

画像を選択

登録画像を削除

登録アイテム一覧から選択して登録
(モーダルで選択画面が表示され選択)

登録画像を追加

フリー入力

♡ボタンをタップで赤塗りつぶし♡へ
タップして♡状態で保存するとお気に入りコーデにも登録される

コーディネート登録の画像選択画面(モーダル表示)

下部分に検索結果画像が表示される

The screenshot shows a modal window with a light yellow background and rounded corners. At the top left, the text 'ママのクローゼット>服を選択' (Mom's Closet > Select Clothes) is displayed. To the right of this text is a circular close button with an 'X' icon. Below the text are two dropdown menus: 'カテゴリ:' (Category) and 'カラー:' (Color), each with a downward arrow icon. To the right of these dropdowns is a red annotation 'プルダウンから選択' (Select from dropdown). Below the dropdowns is a button labeled '検索' (Search). Below the search button is a grid of six gray placeholder boxes for search results. To the left of this grid is a red annotation '下部分に検索結果画像が表示される' (Search result images are displayed in the lower part). At the bottom of the modal is a large yellow button labeled '確定' (Confirm). To the right of this button is a red annotation 'コーディネート登録画面に戻り、選択した画像が登録される' (Return to the coordination registration screen, and the selected image will be registered).



コーディネート登録画面へ戻る



プルダウンから選択



検索

カテゴリ・色の検索結果が表示されるので
その中から選択

確定

コーディネート登録画面に戻り、
選択した画像が登録される

コーディネート登録画面(外部サイト)

パンくずリストはリンク

ホーム > ママのクローゼット > コーデ登録(外部サイト)

画像を選択

画像を選択

+ 追加

URL:
http://sample.com

+

メモ:

保存

ファイルから画像を選択して登録

登録画像を追加

登録URLを追加

フリー入力

コーディネートが掲載されていた外部サイトのURLを入力

お気に入りコーダー一覧画面を表示

コーディネート編集画面(外部サイト)

パンくずリストはリンク



ホーム>ママのクローゼット>コーデ登録(外部サイト)



画像を追加



URL:

http://sample.com

+

メモ:

保存

画像を削除

登録画像を削除

画像を選択

+ 追加

登録画像を追加

コーディネートが掲載されていた外部サイトのURLを入力

URL:
http://sample.com

登録URLを追加

お気に入りコーデ一覧画面を表示

フリー入力

保育園必需品一覧画面

リセットボタンでチェック
ボックスのチェックを外すこ
とができる

チェックボックス


必需品登録画面を表示



ホーム>そうたのクローゼット>保育園必需品一覧


保育園必需品

持ち物



- ☐ 着替え×2
- ☐ タオル
- ☐ オムツ
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

必要な物



- ☐ バンダナ
- ☐ 軍手
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐







パンくずリストはリ
ンク

編集・削除タップでモーダル表示
持ち物、必要な物それぞれのリスト
の編集・削除ができる

編集

変更内容を入力し変更ボタンを押下し
てください。

持ち物

-
-
-




削除

削除したい物にチェックを入れて削除ボ
タンを押下してください。

必要な物

- ☐ バンダナ
- ☐ 軍手
- ☐
- ☐
- ☐



必需品一覧画面を表示

保育園必需品登録画面

パンくずリストはリンク



ホーム> そうたのクローゼット> 保育園必需品登録

保育園必需品登録

いずれかを選択

☐ 持ち物

☐ 必要な物

アイテム名:

登録したいアイテム名を入力

保存

保育園必需品一覧画面を表示


アカウント管理画面

パンくずリストはリンク



ホーム>アカウント管理

アカウント管理画面



名前/ニックネーム:

○○○○○○

サイズ:

M

メールアドレス:

test@test.com

変更

パスワード変更

ログアウト

アカウント変更画面を表示

パスワード変更画面を表示


ログイン画面を表示

子ども用アカウント管理画面



ホーム> そうたのクローゼット> アカウント管理

アカウント管理画面



画像を選択

名前/ニックネーム:

○○○○○○

サイズ:

80

生年月日:

2025/7/7

変更

ファイルから画像を選択して
登録

登録後はホーム画面を
表示
失敗ならエラーメッセー
ジを表示


アカウント登録内容変更画面

パンくずリストはリンク



ホーム>アカウント変更

アカウント変更



画像を選択

名前/ニックネーム:

○○○○○○

サイズ:

M



メールアドレス:

test@test.com

保存

ファイルから画像を選択して登録

セレクトボックスから選択

保存成功ならアカウント管理画面を表示
保存失敗ならエラーメッセージを表示

【提案】設定画面

パンくずリストはリンク



ホーム>カテゴリ設定

カテゴリ編集

カテゴリ編集モーダル表示

×

カテゴリ編集

カテゴリ:

保存

トッパス

編集

削除

ボトムス

編集

削除

ワンピース

編集

削除

カテゴリ削除モーダルを表示

×

カテゴリ削除

「○○」を削除しますか？

削除

+カテゴリを追加

タップでモーダル表示
カテゴリを追加できる
(家族全員のクローゼットに反映される)

×

カテゴリ追加

カテゴリ:

追加

パスワード変更画面



パスワード変更

現在のパスワードと新しいパスワードを入力して下さい。

現在のパスワード:

●●●●●●●●

新しいパスワード:

●●●●●●●●

新しいパスワード再入力:

●●●●●●●●

パスワードを変更

— ログイン画面 —
— を表示 —

変更成功ならアカウント
管理画面を表示
失敗ならエラーメッセージを表示


子ども用アカウント登録内容変更画面

パンくずリストはリンク



ホーム > 子どもアカウント変更

子どもアカウント変更



画像を選択

名前/ニックネーム:

○○○○○○

サイズ:

80



生年月日:

2025/7/7



保存

ファイルから画像を選択して登録

セレクトボックスから選択

カレンダーが表示され、年月日を選択

登録後はホーム画面を表示
失敗ならエラーメッセージを表示

家族招待画面

