

ELITE

دليل صلاحيات المستخدمين

شرح كل نوع مستخدم في نظام لوحة التحكم الإدارية، ماذا يستطيع أن يفعل، وكيف
يمكنه الدخول إلى نظام نقاط البيع (POS)

2026-09-16 تحديث · Elite Collection · Admin System

يحتوي نظام Elite على خمسة أنواع من المستخدمين (أدوار)، كل دور له صلاحيات مختلفة داخل لوحة التحكم الإدارية (Admin Portal) ونظام نقاط البيع (POS). هذا الملف يشرح كل دور بالتفصيل: ماذا يستطيع فعله، هل يستطيع الدخول لنقطة البيع وكيف، وما هي المعلومات التي نحتاجها منك لإنشاء حساب لهذا الشخص.

الأدوار الخمسة مرتبة من الأعلى صلاحية للأقل: المالك (Owner) ← المدير العام (Admin) ← مدير الفرع (Manager) ← الكاشير (Cashier) ← المُشاهد (Viewer).

ما الجديد منذ النسخة السابقة (2026-08-05)

- **تسجيل هوية المنفذ:** كل تغيير على حالة طلب وكل ملاحظة داخلية صار يُحفظ باسم الموظف الذي نفذه. أفعالك موثقة ويمكن مراجعتها لاحقاً.
- **المُشاهد:** للقراءة فقط — لا يستطيع الاسترجاع أو الإلغاء أو حذف العملاء.
- **مدير الفرع:** صلاحيته على الطلبات والعملاء صارت صريحة (استرجاع، إلغاء، شحن، تعديل وحذف عميل).
- **شاشات جديدة** لم تكن موجودة في النسخة السابقة: المصروفات التشغيلية، الاستيراد الجماعي، طلبات إعادة التوفير، صفحة التشخيص، تقارير الفروع.

Owner

المالك — Owner

الوصف

صاحب الحساب الأساسي. يوجد مالك واحد فقط لكل متجر، ويُنشأ تلقائياً عند فتح الحساب لأول مرة — لا يمكن إنشاء مالك جديد من داخل لوحة التحكم حالياً (انظر خطة التوسعة في آخر الملف).

ماذا يستطيع أن يفعل في لوحة التحكم

- كل شيء بدون استثناء: الكتالوج، المجموعات، الطلبات، العملاء، التسويق، الإعدادات العامة، الفروع، الفريق، الأجهزة والأمان، التقارير، الجرد، التسوية، المصروفات، الاستيراد الجماعي، صفحة التشخيص.
- هو الوحيد القادر على تعديل إعدادات الموافقات الحساسة، ومنح دور «مالك» لشخص آخر.

الدخول إلى نقطة البيع (POS)

✓ نعم — بنفس بيانات الدخول المستخدمة للوحة التحكم (البريد الإلكتروني وكلمة المرور).

المعلومات المطلوبة: لا يوجد — هذا الدور يُنشأ تلقائياً مرة واحدة فقط عند فتح الحساب.

Admin

المدير العام — Admin

الوصف

الدور الأعلى القابل للتعيين من الواجهة. مناسب لشريك عمل أو مدير عمليات موثوق تماماً، يدير كل شيء تقريباً ما عدا بعض إعدادات الموافقات الحساسة المحفوظة للمالك فقط.

ماذا يستطيع أن يفعل في لوحة التحكم

- الكتالوج، المجموعات، الطلبات، العملاء، الوسائط، محرر واجهة المتجر، السياسات، التحليلات.
- الإعدادات الكاملة: بيانات المتجر، الفروع، دعوة وتعديل وتعطيل وحذف أعضاء الفريق (ما عدا منح دور المالك)، إدارة أجهزة نقاط البيع وأكواد التفعيل.
- التقارير، التسوية المالية، الجرد، المصروفات التشغيلية، الاستيراد الجماعي، صفحة التشخيص.

الدخول إلى نقطة البيع (POS)

✓ نعم — بنفس بيانات الدخول (البريد وكلمة المرور).

المعلومات المطلوبة لإنشاء حسابه: الاسم الكامل، البريد الإلكتروني. تُرسل له دعوة عبر البريد (أو رابط يُشارك يدوياً) صالحة لمدة 48 ساعة، يضع من خلالها كلمة المرور بنفسه.

الوصف

مسؤول إشرافي على مستوى الفرع أو الوردية. لا يدخل على إعدادات المتجر أو الفريق أو الأجهزة، لكنه المسؤول عن الموافقة على تصرفات الكاشير الحساسة في نقطة البيع (استرجاع، إلغاء، فتح الدرج بدون بيع).

ماذا يستطيع أن يفعل في لوحة التحكم

- **الطلبات:** عرض وتعديل كامل – تأكيد الدفع، الشحن، الإلغاء، الاسترجاع، رقم التتبع، الملاحظات الداخلية، طباعة الفاتورة.
- **العملاء:** عرض وإضافة وتعديل وحذف.
- عرض الكتالوج والمجموعات والتحليلات.
- التقارير والتسوية المالية الخاصة بالفرع.
- تعيين رمزه الشخصي السري (Manager PIN) من صفحة خاصة به.

ما لا يستطيع فعله

- إعدادات المتجر العامة، إدارة الفروع، دعوة أو تعديل أعضاء الفريق، إدارة أجهزة نقاط البيع.
- الجرد وتسويات المخزون، المصروفات التشغيلية، الاستيراد الجماعي، صفحة التشخيص.

الدخول إلى نقطة البيع (POS)

✓ **نعم** – بنفس بيانات الدخول، بالإضافة لدوره الخاص كـ«موافق» على عمليات الكاشير الحساسة عبر رمز PIN مكون من أرقام يُدخله على شاشة الجهاز عند الحاجة (وليس بيانات دخول منفصلة).

المعلومات المطلوبة لإنشاء حسابه: الاسم الكامل، البريد الإلكتروني – نفس أسلوب الدعوة بالبريد. بعد الدخول، يُفضّل أن يضع رمز PIN خاصاً به من إعداداته الشخصية ليقدّر يوافق على عمليات الكاشير.

الوصف

دور محدود جداً ومخصص فقط لتشغيل جهاز نقطة البيع. لا يملك أي وصول لأي صفحة إدارية في لوحة التحكم.

ماذا يستطيع أن يفعل في لوحة التحكم

- لا شيء — عند تسجيل الدخول يُوجَّه مباشرة لشاشة نقطة البيع فقط، وأي محاولة فتح صفحة إدارية أخرى غير متاحة له.

ماذا يستطيع أن يفعل في نقطة البيع

- البيع، ركن ورقة بيع مؤقتاً واستئنافها، إعادة طباعة الفاتورة، إدارة وريدته الخاصة (فتح/إغلاق).
- عمليات تحتاج موافقة مدير عبر رمز PIN: الاسترجاع، الإلغاء، فتح الدرج بدون بيع، سحب نقدية من الدرج.

الدخول إلى نقطة البيع (POS)

✓ نعم — هذا هو الاستخدام الوحيد لحسابه، بنفس بيانات الدخول (بريد إلكتروني وكلمة مرور).

المعلومات المطلوبة لإنشاء حسابه: الاسم الكامل، البريد الإلكتروني. لا يحتاج رمز PIN (هذا خاص بالمدراء فقط الذين يوافقون على تصرفاته).

الوصف

وصول للقراءة فقط. مناسب لمحاسب خارجي، مستشار، أو أي شخص يحتاج يشوف الأرقام والبيانات بدون صلاحية التعديل على شيء أو الدخول لنقطة البيع.

ماذا يستطيع أن يفعل في لوحة التحكم

- عرض: الكتالوج، المجموعات، الطلبات، العملاء، لوحة المعلومات الرئيسية، التحليلات.
- لا يستطيع تعديل الطلبات أو العملاء — لا استرجاع، لا إلغاء، لا حذف عميل.
- لا يستطيع الوصول للتقارير المالية، التسوية، الجرد، المصروفات، الإعدادات، الفروع، الأجهزة، أو صفحة التشخيص.

الدخول إلى نقطة البيع (POS)

✗ لا — هذا الدور الوحيد الممنوع تماماً من الدخول لشاشة نقطة البيع.

المعلومات المطلوبة لإنشاء حسابه: الاسم الكامل، البريد الإلكتروني.

جدول مقارنة شامل بين الأدوار

الصلاحيات المعتمدة لكل دور. إذا احتجت صلاحية غير متاحة لدورك، راجع المدير العام.

الصلاحيات / الوصول	المالك	المدير العام	مدير الفرع	الكاشير	المُشاهد
الوصول العام					
الدخول للوحة التحكم	✓	✓	✓	✗	✓
الدخول لنقطة البيع (POS)	✓	✓	✓	✓	✗
الكتالوج والمحتوى					
عرض الكتالوج والمجموعات	✓	✓	✓	✗	✓
تعديل الكتالوج والمجموعات	✓	✓	✓	✗	✗
رفع وحذف الوسائط	✓	✓	✓	✗	✗
محرك واجهة المتجر (Storefront)	✓	✓	✗	✗	✗
تعديل السياسات	✓	✓	✗	✗	✗
الطلبات والعملاء					
عرض الطلبات والعملاء	✓	✓	✓	✗	✓
تعديل الطلبات (شحن، إلغاء، استرجاع)	✓	✓	✓	✗	✗
إضافة وتعديل وحذف العملاء	✓	✓	✓	✗	✗
طلبات إعادة التوريد (Restock)	✓	✓	✓	✗	✓
الإعدادات والفريق					
الإعدادات العامة للمتجر	✓	✓	✗	✗	✗
إدارة الفروع	✓	✓	✗	✗	✗
دعوة وإدارة أعضاء الفريق	✓	✓	✗	✗	✗
إدارة أجهزة نقطة البيع	✓	✓	✗	✗	✗
منح دور «مالك» لشخص آخر	✓	✗	✗	✗	✗
المال والمخزون					
التقارير المالية	✓	✓	✓	✗	✗
التسوية المالية (Reconciliation)	✓	✓	✓	✗	✗

الصلاحيّة / الوصول	المالك	المدير العام	مدير الفرع	الكاشير	المُشاهد
الجرد وتسويات المخزون	✓	✓	✗	✗	✗
المصروفات التشغيلية جديد	✓	✓	✗	✗	✗
الاستيراد الجماعي جديد	✓	✓	✗	✗	✗
نقطة البيع والتشخيص					
البيع في نقطة البيع	✓	✓	✓	✓	✗
الموافقة على استرجاع / إلغاء (PIN)	✓	✓	✓	✗	✗
صفحة التشخيص وسجل التدقيق جديد	✓	✓	✗	✗	✗

الكاشير لا يصل إلى أي شاشة إدارية في لوحة التحكم، لذلك كل صفوفه ✗ ما عدا ما يخص نقطة البيع.

خطة إضافة مستوى «مالك» جديد (Owner)

الوضع الحالي: يوجد مالك واحد فقط لكل متجر، يُنشأ تلقائياً عند فتح الحساب لأول مرة. لا توجد حالياً أي طريقة من داخل لوحة التحكم لترقية شخص آخر إلى «مالك» — لا في قائمة الدعوة ولا في تعديل صلاحية عضو موجود. هذا قرار تصميمي مقصود لحماية الحساب (شخص واحد فقط يملك أعلى صلاحية غير قابلة للسحب من نفسه).

إذا كان الهدف إضافة مالك ثانٍ (شريك عمل مثلاً)، هذه خطة آمنة لتفعيل ذلك دون المخاطرة بأمان الحساب:

- ١ **تحديد نوع الحاجة أولاً** — هل المطلوب «مالك ثانٍ فعلي» (يُقدر يحذف أو يعدّل أي شيء بما فيه المالك الآخر)، أو فقط «صلاحيات أدمن كاملة لكن بدون الإعدادات الحساسة»؟ الحالة الثانية محلولة أصلاً بدور Admin الموجود. يُفضل تأكيد هذه النقطة قبل البدء بالتنفيذ.
- ٢ **إجراء «ترقية إلى مالك» محمي بخطوة تأكيد إضافية** — إضافة زر خاص (وليس مجرد خيار عادي بقائمة الأدوار) يظهر فقط للمالك الحالي، يطلب منه إعادة إدخال كلمة المرور أو رمز تأكيد قبل تنفيذ الترقية، بما إن هذا إجراء لا رجعة فيه وحساس.
- ٣ **السماح بأكثر من مالك واحد في قاعدة البيانات** — من الناحية التقنية هذا غير ممنوع حالياً (لا يوجد قيد «مالك واحد فقط»)، لكن كل الواجهات مبنية على افتراض وجود مالك واحد ظاهر فقط. يحتاج تحديثاً بسيطاً لعرض «كل الملاك» في صفحة الفريق بدل افتراض صف واحد فقط.
- ٤ **سجل تدقيق (Audit Log) لكل ترقية** — أي عملية ترقية لمالك جديد تُسجّل تلقائياً (من قام بالترقية، لمن، متى) حتى يكون هناك أثر واضح لهذا القرار الحساس. البنية التحتية لتسجيل هوية المنقذ صارت جاهزة بعد تحديث 2026-09-16.
- ٥ **توضيح ما الذي يبقى محصوراً بـ«المالك الأساسي» فقط (اختياري)** — حتى مع وجود أكثر من مالك، ممكن نحصر بعض الإجراءات شديدة الحساسية (مثل حذف الحساب بالكامل أو تغيير بيانات الفوترة) بالمالك الذي أنشأ الحساب تحديداً، وليس أي «مالك» لاحق — قرار عملي يعتمد على مستوى الثقة المطلوب.

هذه الخطوات الخمس تمثل تصميم الحل من الناحية العملية. التنفيذ الفعلي (كود) يبدأ بعد تأكيد نقطة ١ أعلاه، لأنها تحدد حجم العمل الفعلي المطلوب.