

サドンの感度が自分に合っているか、Aiming.Pro で確かめる

サドンアタック ZP の感度をそのまま Aiming.Pro に持ち込み、「今の感度でいいのか、上げるべきか、下げるべきか」を Hexakill 1 本の点数で確かめる手順です。2026 年 10 月 8 日に実際にやって確かめました。

確かめ方（本題）

画面の順番（スクショ付き）

計算機

よくある疑問

感度くらべ（記録ページ）

本題

今の感度でいいのか、2割上げるか、2割下げるか。Benchmarks の一番上「Hexakill」だけを3通りの感度でやって、点が一番伸びたものを採る。

Aiming.Pro には感度を自動で探す機能はありません（公式ガイドと画面で確認済み。成績にも「行き過ぎ／足りない」の統計は出ません）。だから自分で3通りを比べます。Hexakill 1 本なら 10 分で終わります。

確かめることは2つあります。順番にやります。

A. 同じ速さになっているか

サドンと Aiming.Pro で、マウスを同じだけ動かして同じだけ回るか。これが合っていないと、B の結果をサドンに持ち帰れません。5 分。

B. その感度が自分に合っているか

今の感度・2割下げ・2割上げの3通りで Hexakill をやり、点を比べる。10 分。

A

同じ速さになっているか（5分）

操作の仕方（どこを押すか）は、下の「**画面の順番**」にスクショ付きで全部あります。設定がまだなら先にそちらを1回通してください（横7なら0.21、縦10なら0.3）。

1. マウスパッドの左端と右端に目印を決めます（パッドの端そのものでかまいません）。
2. サドンを起動し、何か目印になる物（ドアや柱）に照準を合わせます。左の目印から右の目印までマウスを一気に動かし、**どこまで回ったか**を覚えます。「ちょうど真後ろ」「真横より少し先」のような覚え方で十分です。3回やって、だいたい同じになることを確かめます。
3. Aiming.Pro で Hexakill を始め（FIRE TO START の画面のまま、撃たずに）、同じ動きをします。壁の格子の線を目印にすると回った量が分かります。
4. 同じだけ回れば A は合格です。B へ進みます。

ずれていた時の直し方

- Aiming.Pro の方が**回り過ぎる** → 横の値を少し下げる（0.21 → 0.19 のように1割ずつ）。
- Aiming.Pro の方が**足りない** → 横の値を少し上げる（0.21 → 0.23）。
- 直したら手順2〜3をやり直します。大きくずれる時は、サドンの感度の読み間違い（縦と横の取り違い）か、マウスの DPI ボタンが途中で切り替わっている可能性が高いです。


B

その感度が自分に合っているか（10分）

使うドリルは Hexakill 1 本

左の **PLAY** → **BENCHMARKS** を開くと「Overall Aim」の 6 本が並びます（押す所は下の「画面の順番」の 2～3）。使うのは一番上の Hexakill だけです。止まった的 6 個を次々に撃つ 1 分のドリルで、フリックの正確さがそのまま点になります。感度が高すぎると的を通り過ぎてから戻り、低すぎると的の手前で止まって刻むので、感度の違いが一番素直に点に出ます。

作った人の実感（2026-10-08）：最初は性質の違う 3 本（Hexakill・Static Switching・Horizontal Smoothness）で比べる手順にしていたのですが、実際にやってみると 3 本 × 3 通り × 3 回 = 27 回は面倒で続きませんでした。Hexakill だけでも傾向は十分に分かるので、1 本に絞っています。3 本でやりたい人は[下の補足](#)へ。



Benchmarks の画面。一番上の Hexakill の PLAY で始まる

やり方

1. **今の感度**（例 0.21）で Hexakill を 3 回やり、**一番いい点**を下の表に書きます。1 回目は慣らしなので、点が伸びるのは普通です。
2. 設定を開き（画面の順番の 5～6：クリック → **Esc** → SETTINGS）、横を**2 割下げます**（0.21 → 0.17）。縦も同じ比率で下げます（0.3 → 0.24）。Hexakill を 3 回やり、一番いい点を書きます。
3. 横を**2 割上げて**（0.25、縦 0.36）同じことをします。

4. 表が埋まると、下に判定が出ます。点が一番良かった感度が、今の自分に合っている感度です。

やる順番は「今 → 下げ → 上げ」でなくても構いませんが、3 通りとも同じ日・同じ姿勢・同じ DPI でやってください。日をまたぐと腕の調子の差が感度の差より大きくなります。

点の記録と平均は、専用ページ「[感度くらべ](#)」でもできます。感度ごとに何回でも記録でき、平均と最高で判定します。スマホでも使えて、結果を LINE 用の文字や URL にして人に見せられます。

点を書き込む表（この端末のブラウザに残ります）

Hexakill の行だけ埋めれば判定が出ます。下の 2 行は 3 本でやる人用で、空のままで構いません。

ドリル	2 割下げ 0.17	今の感度 0.21	2 割上げ 0.25
Hexakill	点	点	点
Static Switching（任意）	点	点	点
Horizontal Smoothness（任意）	点	点	点

列の見出しの数字は、下の計算機に入れたサドンの横の感度から自動で出ます。

Hexakill の 3 通りの点を入れると、ここに判定が出ます。

判定の読み方

- **今の感度が勝った** → サドンの感度はそのままで大丈夫です。あとは練習あるのみ。
- **下げた方が勝った** → サドンの感度も 2 割下げてみます（横 7 → 5.6、縦 10 → 8）。1 週間使って慣れたら、もう一度この表をやります。
- **上げた方が勝った** → サドンの感度を 2 割上げます（横 7 → 8.4、縦 10 → 12）。同じく 1 週間後にもう一度。
- **差が小さい（3 つの点が数%以内）** → 感度のせいではありません。今のままにして Hexakill を練習します。

Aiming.Pro の値からサドンの値に戻すには ÷ 0.03 です (0.17 → 5.7、0.25 → 8.3)。サドンの感度は整数しか入らないので、近い整数にします。

補足：もっと確かめたい人向け（3本で比べる）

Hexakill はフリックだけなので、追い（トラッキング）や大きな振りも見たい人は、同じ Benchmarks の Static Switching と Horizontal Smoothness を足して 3 本で比べます。表の下 2 行に点を入れると、**3本のうち2本以上で最高だった感度**で判定します。時間は 3 倍（30 分）かかります。

ドリル	何をするか	感度が高すぎると こうなる	低すぎるとこうなる
Hexakill Click Timing	止まった的 6 個を 次々に撃つ。フリ ックの正確さ	的を通り過ぎ てから戻る。 外れが増える	的の手前で止まり、ち ょんちょんと刻んでか ら撃つ。時間がかかる
Static Switching Target Switching	離れた的からの的へ 照準を移す。大き な振り	行き過ぎる。 戻して時間を失 う	腕を大きく動かすこと になり、パッドが足り なくなる
Horizontal Smoothness Tracking	横に動く的に照準 を乗せ続ける。追 いの滑らかさ	線がガタつき、 的から外れが ち	的の動きに追いつけ ず、遅れる

換算

Aiming.Pro の感度 = サドンの感度 × 0.03

例：横 7 → 0.21 縦 10 → 0.3

同じマウスを同じ DPI のまま使うなら、DPI は打ち消し合うので知らなくて構いません。サドンの感度（横・縦）だけ分かれば計算できます。

計算機

サドンの設定画面にある「マウス感度」の数字を入れてください。縦横を分けていない人は同じ数字を両方に入れます。

サドンの感度（横）

7

サドンの感度（縦）

10

マウスの DPI（分かる人だけ。cm/360 の表示にしか使いません）

800

AIMING.PRO 横

0.21

Horizontal Sensitivity に入れる

AIMING.PRO 縦

0.3

Vertical Sensitivity に入れる

比べる用：2 割下げ

0.17 / 0.24

横 / 縦

比べる用：2 割上げ

0.25 / 0.36

横 / 縦

CM/360（横）

95

マウスを何 cm 動かすと 1 回転するか

EDPI

168


Aiming.Pro 横 × DPI

画面の順番（トップページから、押す所をスクショで）

赤い枠が押す所、赤い丸の数字が順番です。設定（6～13）は最初の1回だけ。感度を変えて比べる時は3～15を繰り返し、途中の6～13で数字だけ打ち替えます。アカウントは無くても遊べますが、ゲストのままだと設定も点も24時間で消えます。比べる作業が1日で終わらないなら、無料アカウントを先に作っておくと楽です。

1 トップページで「START AIM TRAINING」


aiming.proを開くところの画面です。左の青いボタンを押します。アカウントを作ったりログインしている人は、この画面が出ずに次の2の画面から始まります。



1 : START AIM TRAINING

2 PLAYの画面で「BENCHMARKS」の大きな板を押す

左の列がPLAYになっていることを確かめて、真ん中の大きなBENCHMARKSを押します。




2 : BENCHMARKS

3

一番上の「Hexakill」のPLAYを押す

6本並んでいる一番上がHexakillです。右側の目盛りの上に出る数字（例では76）が、自分の一番いい点です。まだやっていない人は0です。




3 : Hexakill のPLAY。右の枠が自分の点の出る所

4

読み込みを待つ（10～20 秒）

六角形の中の%が100になるまで待ちます。何も押さなくて大丈夫です。




読み込み中。押す所はありません

5

「FIRE TO START」が出たら画面を 1 回クリックし、**Esc** を押す

設定を直す時はここで止めます。先に画面をクリックしてから **Esc** です（クリックせずに Esc を押すと、ドリルから出てしまいます）。もう設定が済んでいる人は、クリックのあとそのまま撃ち始めれば 1 分のドリルが始まります。




4：画面を 1 回クリック → 5：Esc（右下の表示のとおり）

6

PAUSED の画面で「SETTINGS」

上から 3 つ目です。LEGACY SETTINGS ではありません。




6 : SETTINGS

7

CONTROLS → Mouse → 「Separate X/Y」をオン

左上の CONTROLS が青くなっていることを確かめ (7)、その下の Mouse (8) を見ます。Separate X/Y (9) をオンにすると、感度の行が Horizontal (横) と Vertical (縦) の 2 行になります。サドンで縦横が同じ数字の人は、オンにしなくて構いません。




7 : CONTROLS → 8 : Mouse → 9 : Separate X/Y をオン

8

横 (10) と縦 (11) の数字を打ち替え、保存マーク (12) → BACK (13)

数字の欄をクリックして打ち替えます (横 7 なら 0.21、縦 10 なら 0.3。上の計算機で出た値)。欄の右に出るフロピーの絵 (12) か **Tab** で確定します。0.3001 のように末尾がずれても気にしなくて大丈夫です。左下の BACK で PAUSED の画面に戻りま

す。ゲームの一覧（Aiming.Pro と書いてある所）にサドンは無いので、そのままにします。FOV も 103 のままで問題ありません。




10：横 → 11：縦 → 12：保存 → 13：BACK

9

「RESUME」で戻り、画面をクリックして1分遊ぶ

RESUME（14）で FIRE TO START の画面に戻ります。画面をクリックすると3秒のカウントのあとの的が出るので、1分間撃ちます。途中でやり直したい時は **R** です。




14：RESUME

10

終わると Benchmarks の画面に戻り、Hexakill の行に点が出る

結果の窓が出たら閉じると、3 の画面に戻ります。Hexakill の目盛りの上の数字（15）が今回までの一番いい点です。この数字を本題の表に書きます。もう一度やる時は同じ行の PLAY を押します。



15：ここに点が出る

感度を変えて比べる時は、3 の PLAY → 5 のクリックと Esc → 6 の SETTINGS → 10～13 で数字だけ打ち替え → 14 の RESUME、の順です。

早見表（× 0.03）

サドンの感度	Aiming.Pro	2 割下げ	2 割上げ	cm/360 @800DPI
5	0.15	0.12	0.18	133.0
7	0.21	0.17	0.25	95.0
10	0.3	0.24	0.36	66.5
15	0.45	0.36	0.54	44.3
20	0.6	0.48	0.72	33.2
30（サドンの初期値）	0.9	0.72	1.08	22.2
40	1.2	0.96	1.44	16.6
50	1.5	1.2	1.8	13.3

$\text{cm}/360 = 531978 \div (\text{サドンの感度} \times \text{DPI})$ 。Aiming.Pro が勧める範囲は 28～43 cm ですが、サドンで慣れた速さを持ち込むのが目的なので、無理に合わせる必要はありません。

よくある疑問

なぜ 2 割なのか

1 割だと腕の調子の差に埋もれて点の差が出ません。3 割以上だと別物の感度になって慣れの差で負けます。2 割は「違いは分かるが、まだ慣れが通用する」幅です。

3 回ずつで足りるか

一番いい点を探るなら 3 回で足ります。面倒なら 2 回でも傾向は出ます。もっと確かめたいなら 5 回にして、一番いい点ではなく 2 番目の点を使うと、まぐれが消えます。

DPI が分からない

同じマウスを同じボタン位置で使う限り、 $\times 0.03$ の答えは DPI に関係なく同じです。DPI は cm/360 の表示にしか効きません。マウスの設定ソフトが無い無線マウスなら、本体の DPI ボタンで切り替わる値です。

縦と横で数字が違う

Aiming.Pro の「Separate X/Y」をオンにして別々に入れます。画面の順番の 9～11 のとおりです。比べる時も縦横を同じ比率で動かします。

Aiming.Pro の中のゲーム一覧にサドンが無い

無いので、一覧は「Aiming.Pro」のままにして計算した数字を直接入れます。変換サイト mouse-sensitivity.com の方には「Sudden Attack Zero Point」があり、同じ答えになります。

Esc を押したらドリルから出てしまった

読み込み直後にそのまま Esc を押すと出てしまいます。先に画面を 1 回クリックしてから Esc を押してください（画面の順番の 4～5）。

自動で探してくれるソフトは無いのか

Aiming.Pro には無いので別のソフトになります。無料で早いのは 3D Aim Trainer（ブラウザ、2〜5 分）と Aimplabs（Steam、練習中に裏で判定）です。サドンの換算は入っていないかもしれないので、その時は cm/360（横 7・800DPI なら 95 cm）を手で入れます。

正面の細かい動きは合うのに振り向きが少し違う気がする

サドンの視野角（105）と Aiming.Pro の視野角（103）が少し違うため、換算自体は合っています。気になる人は Aiming.Pro の FOV を 105 にすると近づきます。

出典：[mouse-sensitivity.com の Aiming.Pro 変換ページ](#)で「Sudden Attack Zero Point」を選び、感度 20/800DPI → 0.6、感度 30/1600DPI → 1.8 の 2 点から × 0.03 を確かめました。「自動で探す機能は無い」は [Aiming.Pro の感度ガイド](#)と [Best Sensitivity の記事](#)、および成績画面（Insights）で確認。Aiming.Pro の画面は 2026 年 10 月 8 日時点（バージョン 3.1.2）。