単体テスト仕様書			システム名 サブシステム名		業務種別				バージョン 更新			新日 作成		诸	
			LiquorRecord フロ		ロント	ノトメモの投稿		V1.00		202	1/5/8	大	竹		
テストID	UT-0001 テスト名	投稿	処理												
事前条件	テストデータがDBに反映さ	れているこ	ع.												
テスト環境サー	・バー1 サーバ	2			テスト区分	Phase1	実行サイド	サーバ1 サ	ナーバ2		テス	卜結果	件数	率	
マシン名 XAMPP	<u> </u>	_	771721		回数	1回目	DBサーバー	0	, , , , _	4	·格(O)		1130	0 -	
機種 LAVIE NS7	00/N				実施日		APサーバー	0			下合格()			0	
os WINDOWS	21H2									#	トテスト(未)		0	
メモリー 8.00 GB					実施者	竹						合計件数:		0	
ブラウザ chrome															
<u>, </u>															
項目名	画面名	イベント No.	手川	順	正常/異常		期待結果		実施日	実施者	合否		備考		
フォーム入力	投稿新規作成画面(正常)	1_1 1	全ての項目を正常に入力	し「投稿」ボタンを打	甲 正常	投稿が完了し、マイク	ページへ画面遷	移する		大竹					
	-		下する 項目: ジャンル プルダ ^r	 ウン表示	正常	表示崩れやエラー文が	がなく正常に表え	示されること		大竹					
	-	. –	項目: 評価 プルダウン		正常	表示崩れやエラー文が				大竹					
	投稿新規作成画面(準正常)		項目: 名前を未入力の状態 押下する	態で「投稿」ボタンを		次画面へ遷移せず、同表示される				大竹					
			項目: 名前に30文字以上の し、「投稿」ボタンを押		準正常	次画面へ遷移せず、同 表示される	司一画面にてエ	ラーメッセージが		大竹					
			項目: メーカーに30文字: カし、「投稿」ボタンを		準正常	次画面へ遷移せず、同表示される	司一画面にてエ	ラーメッセージが		大竹					
			項目: 度数に数字以外の付 「投稿」ボタンを押下す	壬意の内容を入力し、	準正常	次画面へ遷移せず、同表示される	司一画面にてエ	ラーメッセージが		大竹					
		2-5	項目: メモに1000文字以 し、「投稿」ボタンを押	上の任意の内容を入力) 準正常	次画面へ遷移せず、同 表示される	司一画面にてエ	ラーメッセージが		大竹					
		2-6	項目: 添付画像「ファイノ 後、拡張子が画像ファイ し、「投稿」ボタンを押	ル以外の形式を選択	準正常	次画面へ遷移せず、同 表示される	司一画面にてエ [・]	ラーメッセージが		大竹					
フォーム入力	投稿編集画面(正常)	3-1	前回投稿内容が保持され	ている	正常	前回投稿内容が保持る	されている			大竹					
		2 2	全ての項目を正常に入力 下する	し「投稿」ボタンを打	甲 正常	投稿が完了し、マイク	ページへ画面遷	移する		大竹					
			項目: ジャンル プルダワ		正常	表示崩れやエラー文が				大竹					
	10.44.67.46.77.46.74.4	-	項目: 評価 プルダウン		正常	表示崩れやエラー文が				大竹					
	投稿編集画面(準正常)	4-1	項目: 名前を未入力の状態 押下する			次画面へ遷移せず、同表示される				大竹					
		4-2	項目: 名前に30文字以上(し、「投稿」ボタンを押	下する	準正常	次画面へ遷移せず、同表示される				大竹					
			項目: メーカーに30文字! カし、「投稿」ボタンを		準正常	次画面へ遷移せず、同 表示される	司一画面にてエ	ラーメッセージが		大竹					
		4-4	項目: 度数に数字以外の何 「投稿」ボタンを押下す		準正常	次画面へ遷移せず、同 表示される	司一画面にてエ	ラーメッセージが		大竹					

		4-5	項目: メモに1000文字以上の任意の内容を入力し、「投稿」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		4-6	項目: 添付画像「ファイルを選択」ボタン押下 後、拡張子が画像ファイル以外の形式を選択 し、「投稿」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
フォーム入力	ジャンル登録画面(正常)	5-1	全ての項目を正常に入力し「ジャンル登録」ボタンを押下する	正常	登録が完了し、ジャンル一覧へ画面遷移する	大竹	
	ジャンル登録画面(準正常)	6-1	項目: ジャンル名を未入力の状態で「ジャンル 登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		6-2	項目: ジャンル名に30文字以上の任意の内容を 入力し、「ジャンル登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
フォーム入力	ジャンル編集画面(正常)	5-1	前回投稿内容が保持されている	正常	前回投稿内容が保持されている	大竹	
		5-2	全ての項目を正常に入力し「ジャンル登録」ボ タンを押下する	正常	編集が完了し、ジャンル一覧へ画面遷移する	大竹	
	ジャンル編集画面(準正常)	6-1	項目: ジャンル名を未入力の状態で「ジャンル 登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		6-2	項目: ジャンル名に30文字以上の任意の内容を 入力し、「ジャンル登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
フォーム入力(正常系)	ログイン画面(正常)	7-1	全ての項目を正常に入力し「ログイン」ボタン を押下する	正常	ログインが完了し、マイページへ画面遷移する	大竹	
	ログイン画面(準正常)	8-1	項目: メールアドレスを未入力の状態で「ログ イン」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		8-3	項目: メールアドレスにメールアドレスの形式 以外の任意の内容を入力し、「ログイン」ボタ ンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		8-4	項目: メールアドレスに未登録の任意のメール アドレスを入力し、「ログイン」ボタンを押下 する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		8-5	項目: パスワードを未入力の状態で「ログイン」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		8-6	項目: パスワードに8文字未満の任意の内容を 入力し、「ログイン」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
フォーム入力(正常系)	新規会員登録画面(正常)	9-1	全ての項目を正常に入力し「登録」ボタンを押 下する	正常	会員登録が完了し、マイページへ画面遷移する	大竹	
	新規会員登録画面(準正常)	10-1	項目: 氏名を未入力の状態で「登録」ボタンを 押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		10-2	項目: メールアドレスを未入力の状態で「登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		10-3	項目: メールアドレスに255文字以上の任意の 内容を入力し、「登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		10-4	項目: メールアドレスにメールアドレスの形式 以外の任意の内容を入力し、「登録」ボタンを 押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		10-5	項目: メールアドレスに未登録の任意のメール アドレスを入力し、「登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	

		10-6	項目: パスワードを未入力の状態で「登録」ボ タンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		10-7	項目: パスワードに8文字未満の任意の内容を 入力し、「登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		10-8	項目: パスワード(確認)を未入力の状態で「登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		10-9	項目: パスワード(確認)に8文字未満の任意の内容を入力し、「登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
		10-10	項目: パスワード(確認)に項目:パスワードと異なるの任意の内容を入力し、「登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にてエラーメッセージが 表示される	大竹	
ボタン押下	マイページ	11-1	「ロゴ画像」ボタン押下	正常	トップページへ画面遷移する	大竹	
		11-2	「ユーザネーム」ボタン押下	正常	ログアウトボタンが出現する	大竹	
		11-3	ーログアウトボタン押下	正常	ログアウトされ、ログインページへ画面遷移する	大竹	
		11-4	「ログイン」ボタン押下	正常	マイページへリダイレクトする	大竹	
		11-5	「新規登録」ボタン押下	正常	マイページへリダイレクトする	大竹	
		11-6	「新規作成」ボタン押下	正常	新規作成ページへ画面遷移する	大竹	
		11-7	「ジャンル一覧」ボタン押下	正常	ジャンル一覧ページへ画面遷移する	大竹	
		11-8	「詳細」ボタン押下	正常	詳細ページへ画面遷移する	大竹	
		11-9	「編集」ボタン押下	正常	編集ページへ画面遷移する	大竹	
		11-10	「削除」ボタン押下	正常	ポップアップが表示される	大竹	
		11-11	ーポップアップ表示後、OKボタン押下	正常	選択レコードが削除される	大竹	
		11-12	一ポップアップ表示後、キャンセルボタン押下	正常	マイページに滞留	大竹	
ボタン押下	ジャンルー覧画面	12-1	「編集」ボタン押下	正常	ジャンル編集ページへ画面遷移する	大竹	
		12-2	「削除」ボタン押下	正常	ポップアップが表示される	大竹	
		12-3	ーポップアップ表示後、OKボタン押下	正常	選択レコードが削除される	大竹	
		12-4	ーポップアップ表示後、キャンセルボタン押下	正常	ジャンル一覧ページに滞留	大竹	
		12-5	「ジャンル追加」ボタン押下	正常	ジャンル登録ページへ画面遷移する	大竹	
		12-6	「戻る」ボタン押下	正常	マイページへ画面遷移する	大竹	
ボタン押下	 新規投稿画面	13-1	「戻る」ボタン押下	正常	マイページへ画面遷移する	大竹	
ボタン押下	ジャンル登録画面	14-1	「戻る」ボタン押下	正常	ジャンル一覧へ画面遷移する	大竹	
• • • •	1					1 1 1 1 1	