				<u> </u>	ステム名					サブシス	テム名	3		美務 種	重別						バー	- ジョン	,	更新	f日			作成	 者
単体テン	スト仕様書	F		LiquorRecord				フロン	ノト		メモの投稿				V1.00				2021/5/8				大作	ተ					
テストID	UT-0001	テスト名		高処理																									
事前条件	テストデータ	がDBに反映さ	れている	_ Ł																									
テスト環境サー	-バー1	サーノ	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		クライアント					テスト区分		Phase1		5	実行サイ	۴	サーバ1	ţ	ナーバ2			テス	卜結果		件	- 数		率	
マシン名 XAMPP										回数		1回目			OBサーバ		0				_	格(〇)					0		
機種 LAVIE NS7										実施日				1	APサーバ	-	0				_	合格(0		
os WINDOWS	S 21H2																				未	テスト(0		
メモリー 8.00 GB										実施者	大	竹											合計	牛数:			0		
ブラウザ chrome																													
項目名	画面	面名	イベント No.			手順	Į			正常/類	常			期	待結果				実施	実施	者	合否			備考				
			1-1	項項項項項項目:沒項項目:沒	名前「キリ ジャーカー「 を数「5.0」 平価「★味 画像「kiri	ビール」 キリン」 ★★★」 しい」 n. jpg」																							
			1-2		ジャンル					正常		表示崩れや								大									
			1-3		平価 プル					正常		表示崩れや								大	\rightarrow								
	投稿新規作成	画面(準正常)	2-1	項目: 4 押下す	名前を未入 る	、力の状態	で「投稿	稿」ボタ	・ンを	準正常		次画面へ遷 す。」が表:			画面にて	(名	前は必須	入力で		X	竹								
			2-2	ルビー	呂前に「ビ ルビール I ∙入力し、	ビールビ-	ールビー	-ル」(30	文字	準正常		次画面へ遷 で入力して					前は30文	字以内		*	it i								
			2-3	トリー	メーカーに サントリ- (30文字以 する	ーサント	リーサン	トリーヤ	サント	準正常		次画面へ遷 以内で入力						30文字		大	竹								
			2-4	ンを押	度数に「50 下する					準正常		次画面へ遷	下さい。	」が	表示され	เอ				*									
			2-5		メモに1000 投稿」ボク			の内容を	を入力	準正常		次画面へ遷 内で入力し						文字以		大 [,]	rt I								

		2-6	項目: 添付画像「ファイルを選択」ボタン押下後、「laravel.txt」(拡張子が画像ファイル以外の形式)を選択し、「投稿」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「添付写真は画像ファイルの形式で指定して下さい。」が表示される	大竹	
フォーム入力	投稿編集画面(正常)	3-1	前回投稿内容が保持されている	正常	前回投稿内容が保持されている	大竹	
		3-2	全ての項目を正常に入力し「投稿」ボタンを押下する	正常	投稿が完了し、マイページへ画面遷移する	大竹	
		3-3	項目: ジャンル プルダウン表示	正常	表示崩れやエラー文がなく正常に表示されること	大竹	
		3-4	項目: 評価 プルダウン表示	正常	表示崩れやエラー文がなく正常に表示されること	大竹	
	投稿編集画面(準正常)	4-1	項目: 名前を未入力の状態で「投稿」ボタンを	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「名前は必須入力で	大竹	
		4-2	項目: 名前に「ビールビールビールビールビールビールビールビールビールリン (30文字以上)を入力し、「投稿」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「名前は30文字以内で入力して下さい。」が表示される	大竹	
			項目: メーカーに「サントリーサントリーサントリーサントリーサントリーサントリーサントリー (30文字以上)を入力し、「投稿」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「メーカーは30文字 以内で入力して下さい。」が表示される	大竹	
		4-3					
		4-4	項目: 度数に「5000」を入力し、「投稿」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「度数は5.0の形式 で入力して下さい。」が表示される	大竹	
			項目: メモに1000文字以上の任意の内容を入力し、「投稿」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「メモは1000文字以内で入力して下さい。」が表示される	大竹	
		4-5					
		4-6	項目: 添付画像「ファイルを選択」ボタン押下後、「laravel.txt」(拡張子が画像ファイル以外の形式)を選択し、「投稿」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「添付写真は画像 ファイルの形式で指定して下さい。」が表示される	大竹	
フォーム入力	ジャンル登録画面(正常)	5-1	全ての項目を正常に入力し「ジャンル登録」ボタンを押下する 項目:ジャンル「ビール」	正常	登録が完了し、ジャンル一覧へ画面遷移する	大竹	
	ジャンル登録画面(準正常)	5-2	項目: ジャンル名を未入力の状態で「ジャンル 登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「ジャンル名は必須 入力です。」が表示される	大竹	
		5-3	項目: ジャンル名に「ウィスキーウィスキー ウィスキーウィスキーウィスキーウィスキー ウィスキー」(30文字以上)を入力し、「ジャン ル登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「ジャンル名は30文字以内で入力して下さい。」が表示される	大竹	
フォーム入力	ジャンル編集画面(正常)	6-1	前回投稿内容が保持されている	正常	前回投稿内容が保持されている	大竹	
		6-2	全ての項目を正常に入力し「ジャンル登録」ボ タンを押下する	正常	編集が完了し、ジャンル一覧へ画面遷移する	大竹	
	ジャンル編集画面(準正常)	6-3	項目: ジャンル名を未入力の状態で「ジャンル 登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「ジャンル名は必須 入力です。」が表示される	大竹	

		6-4	項目: ジャンル名に「ウィスキーウィスキー ウィスキーウィスキーウィスキーウィスキー ウィスキー」(30文字以上)を入力し、「ジャン ル登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「ジャンル名は30文 字以内で入力して下さい。」が表示される	大竹	
フォーム入力	ログイン画面(正常)	7-1	全ての項目を正常に入力し「ログイン」ボタン を押下する	正常	ログインが完了し、マイページへ画面遷移する	大竹	
	ログイン画面(準正常)	8-1	項目: メールアドレスを未入力の状態で「ログイン」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「メールアドレスは 必ず指定してください。」が表示される	大竹	
		8-3	項目: メールアドレスに「aaaaa.jp」(メールア ドレスの形式以外)を入力し、「ログイン」ボ タンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「メールアドレスには、有効なメールアドレスを指定してください。」が表示される	大竹	
		8-4	項目: メールアドレスに「zzz@gmail.com」 (未登録のメールアドレス)を入力し、「ログイ ン」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「ログイン情報が登録されていません。」が表示される	大竹	
		8-5	項目: パスワードを未入力の状態で「ログイン」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「パスワードは必ず 指定してください。」が表示される	大竹	
		8-6	項目: パスワードに「aaaaa」(8文字未満)を入 力し、「ログイン」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「パスワードは、8 文字以上で指定してください。」が表示される	大竹	
フォーム入力	新規会員登録画面(正常)	9-1	全ての項目を正常に入力し「登録」ボタンを押下する	正常	会員登録が完了し、マイページへ画面遷移する	大竹	
	新規会員登録画面(準正常)	10-1	項目: 氏名を未入力の状態で「登録」ボタンを 押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「氏名は必ず指定してください。」が表示される	大竹	
		10-2	項目: 氏名に 「Rhoshandiatellyneshiaunnerveshenk Koyaaniswuatsiuth Williams Rhoshandiatellyneshiaunnerveshenk Koyaaniswuatsiuth Williams Rhoshandiatellyneshiaunnerveshenk Koyaaniswuatsiuth Williams Rhoshandiatellyneshiaunnerveshenk Koyaaniswuatsiuth Williams Rhoshandiatellyneshiaunnerveshenk Koyaaniswuatsiuth Williams 」(255文字以上) を入力し、「登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「氏名は255文字以下で指定してください。」が表示される	大竹	
		10-2	項目: メールアドレスを未入力の状態で「登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「メールアドレスは 必ず指定してください。」が表示される	大竹	
		10-3	項目: メールアドレスに 「abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmno pgrstuvwxyzabcdefghijklmnopgrstuvwxyzabcde fghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuv wxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijkl mnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyza bcdefghijklmnopqrstuvwxyz@gmail.com」(255 文字以上)を入力し、「登録」ボタンを押下す る	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「メールアドレスは 255文字以下で指定してください。」が表示される	大竹	
		10-4	項目: メールアドレスに「aaaaa.jp」(メールアドレスの形式以外)を入力し、「登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「メールアドレスには、有効なメールアドレスを指定してください。」が表示される	大竹	

		10-5	項目: メールアドレスに「bbb@gmail.com」 (登録済みメールアドレス)を入力し、「登録」 ポタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「メールアドレスの 値は既に存在しています。」が表示される	大竹	
		10-6	項目: パスワードを未入力の状態で「登録」ボ タンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「パスワードは必ず 指定してください。」が表示される	大竹	
		10-7	項目: パスワードに「aaaaa」(8文字未満)を入 力し、「登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「パスワードは、8 文字以上で指定してください。」が表示される	大竹	
		10-8	項目: パスワード(確認)を未入力の状態で「登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「パスワード(確認) は必ず指定してください。」が表示される	大竹	
		10-9	項目: パスワード(確認)に「aaaaa」(8文字未満)を入力し、「登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「パスワード(確認) は、8文字以上で指定してください。」が表示される	大竹	
		10-10	項目: パスワード(確認)に項目:パスワードと異なる「bbbbbbb1」を入力し、「登録」ボタンを押下する	準正常	次画面へ遷移せず、同一画面にて「パスワードと、確認フィールドとが、一致していません。」が表示される	大竹	
ボタン押下	マイページ	11-1	「ロゴ画像」ボタン押下	正常	トップページへ画面遷移する	大竹	
I		11-2	「ユーザネーム」ボタン押下	正常	ログアウトボタンが出現する	大竹	
		11-3	ーログアウトボタン押下	正常	ログアウトされ、ログインページへ画面遷移する	大竹	
		11-4	「ログイン」ボタン押下	正常	マイページへリダイレクトする	大竹	
		11-5	「新規登録」ボタン押下	正常	マイページへリダイレクトする	大竹	
		11-6	「新規作成」ボタン押下	正常	新規作成ページへ画面遷移する	大竹	
		11-7	「ジャンル一覧」ボタン押下	正常	ジャンル一覧ページへ画面遷移する	大竹	
		11-8	「詳細」ボタン押下	正常	詳細ページへ画面遷移する	大竹	
		11-9	「編集」ボタン押下	正常	編集ページへ画面遷移する	大竹	
		11-10	「削除」ボタン押下	正常	ポップアップが表示される	大竹	
		11-11	ーポップアップ表示後、OKボタン押下	正常	選択レコードが削除される	大竹	
		11-12	ーポップアップ表示後、キャンセルボタン押下	正常	マイページに滞留	大竹	
ボタン押下	ジャンルー覧画面	12-1	「編集」ボタン押下	正常	ジャンル編集ページへ画面遷移する	大竹	
		12-2	「削除」ボタン押下	正常	ポップアップが表示される	大竹	
		12-3	ーポップアップ表示後、OKボタン押下	正常	選択レコードが削除される	大竹	
		12-4	一ポップアップ表示後、キャンセルボタン押下	正常	ジャンル一覧ページに滞留	大竹	
		12-5	「ジャンル追加」ボタン押下	正常	ジャンル登録ページへ画面遷移する	大竹	
		12-6	「戻る」ボタン押下	正常	マイページへ画面遷移する	大竹	
ボタン押下	新規投稿画面	13-1	「戻る」ボタン押下	正常	マイページへ画面遷移する	大竹	
ボタン押下	ジャンル登録画面	14-1	「戻る」ボタン押下	正常	ジャンル一覧へ画面遷移する	大竹	