



Carpeta Publica


Server Manager con el rol IIS instalado




Creamos una carpeta dentro de wwwroot con un archivo index.html




Dentro del administrador IIS damos click derecho sobre default web site, agregamos un nuevo directorio y seleccionamos la carpeta publica que creamos



Vamos a autenticación y habilitamos la autenticación anónima




Navegador abierto




Carpeta Privada


Creamos una carpeta privada dentro de wwwroot con un archivo index.html



Luego vamos al administrador de IIS y le damos click derecho sobre sitios y agregamos un sitio web con nuestra carpeta privada



Vamos autenticación y deshabilitamos la autenticación anónima y habilitamos la autenticación básica




Abrimos el firewall con seguridad avanzada y agregamos una nueva regla de entrada con el puerto de 1080 y aceptamos todos los permisos

The screenshot shows the 'Asistente para nueva regla de entrada' (New Rule Wizard) window in Windows Firewall Advanced Security. The 'Protocolo y puertos' (Protocol and ports) step is selected in the 'Pasos' (Steps) list on the left. The main area contains the following options:


- ¿Se aplica esta regla a TCP o UDP?** (Does this rule apply to TCP or UDP?):
 - ☒ TCP
 - ☐ UDP
- ¿Se aplica esta regla a todos los puertos locales o a unos puertos locales específicos?** (Does this rule apply to all local ports or to specific local ports?):
 - ☐ Todos los puertos locales
 - ☒ Puertos locales específicos: 1080

Below the port selection, an example is provided: 'Ejemplo: 80, 443, 5000-5010'. At the bottom right, there are three buttons: '< Atrás' (Back), 'Siguiente >' (Next), and 'Cancelar' (Cancel).


Comprobación




Instalamos la redirección de http



Vamos al Administrador de IIS y en default web site damos click derecho y agregamos un nuevo directorio virtual con una carpeta temporal




Damos click a correo luego a redirección de http y seleccionamos la opción de redirigir con la url que nosotros queremos redirigir, luego seleccionamos la opción de redirigir todas las solicitudes



Servidor FTP

Agregamos un nuevo rol en IIS y seleccionamos Add FTP Site e instalamos



Vamos al administrador de IIS y le damos click derecho al servidor, agregamos un sitio ftp

Agregar sitio FTP ? X

 **Información del sitio**

Nombre del sitio FTP:

Directorio de contenido
Ruta de acceso física:
 ...

Anterior **Siguiente** Finalizar Cancelar

Agregar sitio FTP ? X


 **Configuración de enlaces y SSL**

Enlace
Dirección IP: Puerto:
☐ Habilitar nombres de host virtuales:
Host virtual (ejemplo: ftp.contoso.com):

☒ Iniciar sitio FTP automáticamente

SSL
☒ Sin SSL
☐ Permitir SSL
☐ Requerir SSL
Certificado SSL:

Anterior **Siguiente** Finalizar Cancelar



Comprobacion desde Linux

