


Surinaamse Centrale bank

Centrale bank van klas D

In elkaar gezet door: Casper, Taylor, Stijn en Yuan.





• • •

Suringamse Centrale bank

Suringamse centrale bank

Land code: SR

Deelnemende banken

ICUP - Intergalactical Currency Utility Protection - groep 1

XXXX - - groep 2

MOMA - Money Machine - groep 3

EWDB – Edsger W. Dijkstra Bank – groep 4

XXXX - - groep 5

IBANnummer

Het iban nummer bestaat uit maximaal 34 alfanumerieke tekens.

Suriname heeft een IBAN nummer van **precies** 18 alfanumerieke tekens. Met het volgende format.

SU_controlegetal_BANK_banknummer

Controle getal = 2 getallen. Bankcode = 4 getallen. Banknummer = 10 getallen

Controlegetal

zie wiki.

Server SCB

lp: 145.24.222.218 Login: ubuntu-0933402 Wachtwoord: 64G7dd

Type sidebar title

Type the sidebar content. A sidebar is a standalone supplement to the main document. It is often aligned on the left or right of the page, or located at the top or bottom. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the sidebar text box.

Type the sidebar content. A sidebar is a standalone supplement to the main document. It is often aligned on the left or right of the page, or located at the top or bottom. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the

• • •

Aansluiten bij de SCB

Als een Surinaamse bank zich wil aansluiten bij de SCB, dan zal er een audit komen, waar de bank laat zien zich aan de Surinaamse wet te houden. En het SCB platform goed weet te gebruiken. Is dit allemaal in orde, dan

Aan te leveren i<u>nformatie</u>

Wil een bank zich aansluiten, dan moet deze informatie worden geleverd:

- IP
- Bankcode
- Public_key

Dit krijg je:

- Certificaten
- Public_key

• • •

Communicatie met SCB

• •

Pinnen bij een Surinaamse bank die niet de bank is van de pashouder

Als iemand binnen het SU-netwerk een transactie wilt doen met een andere bank binnen het SU-netwerk

Afkortingen: **SCB** = Surinaamse centrale bank, **PHB** = pashouder bank, **ATB** = bank van deze ATM.

ATM-Inloggen

Stap 1(ATB(bank van deze ATM)): checkt of IBAN in eigen land kan zitten doormiddel van IBAN algoritme.

Stap 2(ATB): Gebruiker toets pin in.

Stap 3(ATB): stuur {TIME,IBAN,SHA256(pin),VERIFICATION_REQUEST} naar de SCB(Surinaamse centrale bank).

Stap 4(SAB): stuur {verification_id,TIME,ATB,IBAN,SHA256(pin),VERIFICATION_REQUEST} naar de PHB(pashouder bank) van de IBAN.

Stap 5(PHB): kijkt of rekeningnummer en pin overeenkomen met haar klantbestand.

Stap 6(PHB): stuur

{verification_id,TIME,VERIFICATION_REQUEST_ACCEPTED/VERIFICATION_REQUEST_DENIED} naar de SCB.

Stap 7(SCB): stuur {verification_id,TIME,IBAN,VERIFICATION_ACCEPTED/VERIFICATION_DENIED} naar ATB.

Stap 8(ATB): ga terug naar hoofdmenu of ga door naar selectie biljetten

ATM-Transactie

Stap 1a(ATB): gebruiker kiest gewenst bedrag op de GUI van de ATB.

Stap 1b(ATB): Als bedrag niet in de geldlades zit, ga terug naar 1a.

Stap 2(SCB): ATB stuurt een bericht naar SCB met daarin: {TIME, verification_id, bedrag, ATB, CASH_REQUEST}

Stap 3(SCB): maakt een unieke transaction id aan.

Suringamse Centrale bank

• • •

Stap 4(SCB): stuurt message naar PHB {transaction_id, TIME, IBAN, pin, bedrag, ATB, CASH_REQUEST}

Stap 5(PHB): check balance van gebruiker. Is deze in orde, dan verstuurt deze een bericht: {transaction_id, TIME, CASH_REQUEST_ACCEPTED} naar SCB, PHB verwijdert nu het bedrag van het gebruiker-account.

Is deze niet in orde, stuur dan {transaction_id, TIME, CASH_REQUEST_DENIED} en ga door naar stap X.

Stap 6(SCB): sla het geld op als middenman en stuurt message naar ATB: {transaction_id. TIME, amount, CASH DELIVER REQUEST/CASH REQUEST DENIED}

Stap 7(ATB): ontvangt message en begint met het dispensen van geld. Als dispensen is voltooid, stuur {transaction id, TIME, CASH DELIVER FINISHED} naar SCB

Als er iets fout gaat bij het dispensen, stuur {transaction_id, TIME, CASH_DELIVER_ERROR} naar SCB

Stap 8(SCB): na CASH_DELIVER_FINISHED stuur {transaction_id, TIME, amount, TRANSACTION _COMPLETE_ADD} naar ATB, stuur {transaction_id, TIME, TRANSACTION_COMPLETE} naar PHB verwijder het geld van de SCB en lock de database entry.

Na CASH_DELIVER_ERROR stuur {transaction_id, TIME, IBAN, amount, TRANSACTION _COMPLETE_ADD } naar PHB, deze krijgt zijn geld terug. Stuur {transaction_id, TIME, TRANSACTION_COMPLETE} naar ATB

Stap 9(ATB): na TRANSACTION_COMPLETE_ADD, zet het geld in de bank kas.

Stap 10(PHB): na TRANSACTION_COMPLETE_ADD, zet het geld terug op het rekeningnummer

Keywords

VERIFICATION_REQUEST VERIFICATION_REQUEST_ACCEPTED VERIFICATION_REQUEST_DENIED VERIFICATION_ACCEPTED VERIFICATION_DENIED

CASH_REQUEST_ACCEPTED
CASH_REQUEST_DENIED

CASH_DELIVER_REQUEST

Surinaamse Centrale bank

• •

CASH_DELIVER_FINISHED CASH_DELIVER_ERROR

TRANSACTION_COMPLETE TRANSACTION_COMPLETE_ADD

IBAN_ERROR

Surinaamse Centrale bank

• • •

Pinnen bij een Surinaamse bank met een buitenlandse pas

Als iemand binnen het SU-netwerk een transactie wilt doen met een andere bank binnen het SU-netwerk

Afkortingen: **SCB** = Surinaamse centrale bank, **BPHB** = buitenlandse pashouder bank, **ATB** = bank van deze ATM.

Foreign ATM-Inloggen

Foreign ATM-Transactie

Format die je naar de SCB(surinaamse centrale bank) stuurt om een transactie te maken:

Rekeningnummer verstuurder, rekeningnummer ontvanger, hoeveelheid, tijdstip, pin, pasnummer

SEND XX[amount] TO XX[receiver] FROM XX[sender]

