# BCP 通知管理システムマニュアル

第1版

作成者: 株式会社 10yro

作成日: 2022/06/23

最終更新日: 2022/06/23

# 目次

1 ご利用までの全体の流れ	2
2 お客様でご準備いただくもの	2
<b>3 EXGATE</b> 側のコンテンツの追加	3
4 EXGATE 側の連携設定	4
5 BCP 通知管理システム ログイン	5
6 BCP 通知管理システム 会社一覧	6
7 BCP 通知管理システム 会社登録	7
8 BCP 通知管理システム 会社変更	8
9 BCP 通知管理システム 会社削除	9
10 BCP 通知管理システム ユーザー一覧	.10
11 BCP 通知管理システム アクセス履歴	.11

# 1 ご利用までの全体の流れ

- 1. EXGATE 側で BCP 設定画面のコンテンツを追加
- 2. EXGATE 側で CSV 連携パスワードを設定する。
- 3. BCP 通知管理システムで会社を登録する。

# 2お客様でご準備いただくもの

- 2-1. 弊社から発行した BCP 通知サービスの ID/パスワード
  - 2-2. EXGATE 側の情報
    - a. EXGATE サーバの PUSH 通知 URL
    - b. 利用する会社コード
    - c. CSV の連携パスワード

### 3 EXGATE 側のコンテンツの追加

EXGATE Administration Tool の「コンテンツ設定画面」より BCP 設定画面を追加する。 URL は下記を設定し、それ以外の項目は任意の値を設定する。

https://bcp.10yro.co.jp/bcp/setting?param=10yro,\$EXGATE\_LOGINNAME



### 4 EXGATE 側の連携設定

EXGATE Administration Toolの「会社設定画面」より「CSV 連携パスワード」に任意のパスワードを設定する。

※設定したパスワードはで「7 BCP 通知管理システム 会社登録」で使用します。



### 5 BCP 通知管理システム ログイン

<u>https://bcp.10yro.co.jp/</u>にアクセスし、ユーザー名とパスワードを入力しログインし、会社一覧画面へ遷移します。

※ユーザー名、パスワードについてはシステム管理者にご確認下さい。





### 6 BCP 通知管理システム 会社一覧

ログインユーザーが所属している会社グループの一覧が表示されます。 本画面は、会社単位に通知設定を行うことが可能です。 各ボタンの機能は以下の通りです。

- ■新規追加 会社の新規追加を行えます。
- ■変更 選択した行の会社設定を変更出来ます。
- ■削除 選択した行の会社設定を削除します。
- ■ユーザー一覧 選択した行のユーザー一覧画面へ遷移します。
- ■アクセス履歴 選択した行のアクセス履歴画面へ遷移します。



# 7 BCP 通知管理システム 会社登録

会社一覧画面より新規作成ボタンをクリックします。 下記の通り登録してください。

#### ■会社グループ

指定不可。ログインユーザーが所属しているグループが表示されます。

■会社名

EXGATE に登録している会社名

■会社コード

EXGATE に登録している会社コード

■PUSH 通知 API

https://{EXGATE サーバードメイン}/notifier/apis/notification

※{EXGATE サーバードメイン}についてはシステム管理者にご確認ください。

■連携パスワード

EXGATE Administration Tool の「会社設定画面」の「CSV 連携パスワード」で指定したパスワード

■PUSH 通知文章

PUSH 通知の際に表示される文章

■お知らせページ URL

PUSH 通知のお知らせ文章をタップした際に開く URL



# 8 BCP 通知管理システム 会社変更

会社一覧画面より変更した会社を選択後、変更ボタンをクリックします。 現在設定されている内容が表示されます。

登録内容については、「7 BCP 通知管理システム 会社登録」を参照。



### 9 BCP 通知管理システム 会社削除

会社一覧画面より削除した会社を選択後、削除ボタンをクリックすると削除の確認ダイアログが表示され、OK ボタンをクリックすると削除されます。





### 10 BCP 通知管理システム ユーザー一覧

会社一覧画面より参照する会社を選択し、ユーザー一覧をクリックし、ユーザー一覧画面へ 遷移します。



本画面は、BCP 設定済みのユーザーの一覧が表示されます。

CSV 出力をクリックすると表示中の一覧が CSV 形式でダウンロードされます。



# 11 BCP 通知管理システム アクセス履歴

会社一覧画面より参照する会社を選択し、アクセス履歴をクリック、アクセス履歴画面へ遷移します。



本画面は、PUSH 通知をタップしお知らせ URL へ遷移したユーザーの履歴を表示します。

