# 组件名称

## 案例配置:

• 资产地址

http://172.22.175.1:18080/asset/readable/edit/b4f8e890-263d-d2c1-0cb7-475a8c995ce 4?module=%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%9B%BE%E4%B9%A6%E9%A6%86

#### • 案例地址

分析仪: <a href="http://172.22.175.1:18080/analyzer/35a2f1cb-9e85-4b9c-a946-997969eb41b0?">http://172.22.175.1:18080/analyzer/35a2f1cb-9e85-4b9c-a946-997969eb41b0?</a>
<a href="mailto:owner=1&type=1&module=%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90%E4%BB%AA">http://172.22.175.1:18080/analyzer/35a2f1cb-9e85-4b9c-a946-997969eb41b0?</a>
<a href="mailto:owner=1&type=1&module=%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90%E4%BB%AA">http://172.22.175.1:18080/analyzer/35a2f1cb-9e85-4b9c-a946-997969eb41b0?</a>
<a href="mailto:owner=1&type=1&module=%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90%E4%BB%AA">http://172.22.175.1:18080/analyzer/35a2f1cb-9e85-4b9c-a946-997969eb41b0?</a>
<a href="mailto:owner=1&type=1&module=%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90%E4%BB%AA">http://172.22.175.1:18080/analyzer/35a2f1cb-9e85-4b9c-a946-997969eb41b0?</a>
<a href="mailto:owner=1&type=1&module=%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90%E4%BB%AA">http://owner=1&type=

大屏: <a href="http://172.22.175.1:18080/bigscreenv3/player/7e936a48-76f3-8cce-9961-e231ed">http://172.22.175.1:18080/bigscreenv3/player/7e936a48-76f3-8cce-9961-e231ed</a> 4bef79?catalogId=default

### 配置项

以下配置项的值均为默认值

**所有颜色配置都支持** 十进制 (例: rabg(255,255,255,1)), 十六进制 (例: #FFFFFF), 及颜色 单词 (例: red)

柱形数据颜色数组配置项的值以-隔开,柱形数据颜色会按顺序渲染

```
// 全局配置
   柱形数据排列数据: "南京段,溧阳段,宜兴段,溧马段,溧芜段",
   背景颜色: "transparent",
// 图例配置
   图例元素间距: "50",
   图例文字颜色: "#fff",
   图例文字字号: "14",
// X轴配置
   X轴轴线颜色: "#fff",
   X轴文字颜色: "#fff",
  X轴文字字号: "14",
// Y轴配置
   Y轴标题文字颜色: "#fff",
   Y轴标题文字字号: "14",
   Y轴标题位置: "10",
   Y轴文字颜色: "#fff",
   Y轴文字字号: "14",
// 折线图配置
```

## 逻辑控制

• 事件(events)

无

• 动作(actions)

动作名称: 更新堆叠折线图表

所需参数类型:字符串

入参:

'huor' / 'day' / 'monthavg'