Linux 图形界面与命令行模式切换

Tip:使用环境 VMware Workstation OS:CentOS 6.2

相信有不少的 Linux 初学者对图形界面与命令行模式的切换感觉到很懊恼,到底应该怎么才能切换,是不是只有重装系统才能不使用图形界面?答案是:不是。今天我们就一起来看一下在 Linux 中到底如何切换这两种模式的。

讲到这里就不得不说下 Linux 的 7 个运行级别:

```
[root@Bird ~]# more /etc/inittab
# inittab is only used by upstart for the default runlevel.
#
# ADDING OTHER CONFIGURATION HERE WILL HAVE NO EFFECT ON YOUR SYSTEM.
#
# System initialization is started by /etc/init/rcs.conf
#
# Individual runlevels are started by /etc/init/rc.conf
#
# Ctrl-Alt-Delete is handled by /etc/init/control-alt-delete.conf
#
# Terminal gettys are handled by /etc/init/tty.conf and /etc/init/serial.conf,
# with configuration in /etc/sysconfig/init.
#
# For information on how to write upstart event handlers, or how
# upstart works, see init(5), init(8), and initctl(8).
#
# Default runlevel. The runlevels used are:
# 0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
# 1 - Single user mode
# 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
# 3 - Full multiuser mode
# 4 - unused
# 5 - X11
# 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
# id:3:initdefault:
```

- 0 halt / 所有进程关闭,机器将有序的停止,可以理解为关机/
- 1— Single user mode /单用户模式,只有少数进程启动,同时所有服务不启动/
- 2 Multiuser, without NFS /多用户模式,网络文件系统(NFS)服务不启动/
- 3 Full Multiuser mode /多用户模式。允许多用户登录系统,是系统默认的启动级别/
- 4 unused /留给用户自定义的运行级别/
- 5 X11 /多用户模式,系统启动后运行 X-Window,图形化的登录窗口/
- 6 Reboot / 所有进程被终止, 系统重启/
- A·在终端模式下输入:init n /n=0,1,2,3,4,5,6/

例如:init 0 关机

init 3 终端模式

init 5 图形界面

init 6 重起

B·利用快捷键进行切换

从 Linux 的图形界面切换到命令界面可以按 Ctrl+ALt+Fn(n=1,2,3,4,5,6),但是在虚拟机里

面 Ctrl+ALt 已经被占用,可以用光标切换出虚拟机按 Ctrl+Shift+ALt+Fn(n=1,2,3,4,5,6),

从命令行界面切换到图形界面可以按住 Alt+F7 或者命令 startx ;

C. 如果想开机默认进入命令界面的话可以修改配置文件, 当然需要 root 或具有 root 权限

的用户名。

使用命令: vi /etc/inittab

id:5:initdefault:

中的5改成3即可:

id:3:initdefault:

然后 wq 保存,重启 OK。

Author: William Pu

Blog: http://kinslayer.blog.51cto.com