这里的坑点在于


一开始默认模式的 antsword 的 bypass disable_function 是执行不成功的 这里首先使用 antsword 的默认模式

Antsword 插件地址:

https://github.com/AntSword-Store




然后生成




这里显示是成功的

加我微信好友(stonefor345),拉你进2022护网微信交流群

但是这里去连接的时候,其实并不能正常连接 这里我们选择创建副本




然后连接




这里会报错

正确的做法是要修改地址



这里一定要选中之前上的 shell 的所在地址

然后接下来再继续生成, 然后连接



这里就可以正常连接了

Bypass 前

Bypass 后

```
(www-data:/var/www/html/templates/beez3) $ ifconfig
ens33     Link encap:Ethernet EMaddr 00:00:29:ab:32:ac
    inet addr:192.168.93.120     Beast:192.168.93.255     Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::200:29ff:feab:32ac/64     Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500     Metric:1
    RX packets:67970 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:15562 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:17773672 (17.7 MB) TX bytes:16324525 (16.3 MB)

10     Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr:::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536     Metric:1
    RX packets:353257 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:353257 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1
    RX bytes:26253434 (26.2 MB) TX bytes:26253434 (26.2 MB)

(www-data:/var/www/html/templates/beez3) $ uname

Linux
    (www-data:/var/www/html/templates/beez3) $ whoami
    www-data
    ivar/www/html/templates/beez3) $ whoami
    www-data:/var/www/html/templates/beez3) $ whoami
```