跨境宝钱包 · PC 端用户动线设计图

页面 / 弹窗 / 按钮 / 跳转 / 异常返回 · 产品评审稿 V1.0 · 2026.11.08

独立设计图 · 原型未修改

阅读方式：每行从左到右；箭头从具体按钮出发；同编号表示同一页面，重复画出便于追踪跨模块跳转。

P00 / 共享起点：钱包总览



符号说明

- 页面线框（PC 端）
- 弹窗 / 抽屉
- 点击按钮后的主路径
- 校验失败 / 异常分支
- 取消、返回与跨模块继续

图中金额、汇率与费率均为演示口径。

所有流程共同遵循的三条规则


1. **看清钱在哪**
   跨境宝、ACP、国际站分别记账；授权调用不等于转入。
2. **算清能花多少**
   可采购余额汇总三方可用资金；冻结、待结算和银行卡不计入。
3. **原交易可继续**
   改设置、补资金后回到原付款单；处理中查询原交易，避免重复扣款。

主要查看入口

首页「查看资产构成」	→ D00 资产详情抽屉
首页「查看明细 / 全部明细」	→ D01 资金明细 → D02 交易详情
首页「查看权益详情」	→ Q01 权益中心

01 转入：从资金来源，到可用余额

进入条件：账户已开通。国际站 / ACP 可保留原账户余额，也可主动划转进钱包。




02 付款：1688 采购 / 其他供应商，共用一套确认与扣款路径

判断标准：货款 + 服务费 − 优惠 ≤ 本次可用资金；支付顺序、币种转换与银行卡差额在确认前展示。




03 提现：钱包可用余额 → 同名企业银行卡

先选币种与银行卡，再填写金额；提现金额 + 费用必须由对应币种可用余额覆盖。



04 汇兑：选择币种 → 锁定报价 → 确认兑换

仅兑换跨境宝内的可用币种余额；报价超时需重新获取并确认，不静默按新汇率执行。



05 支付设置：配置顺序、资金授权与自动采购规则

设置保存后用于下一笔交易；若从付款确认页进入，保存后可返回原付款单重新计算。



授权调用 ≠ 把余额搬进跨境宝

银行卡不计入三方可采购余额合计

跨模块继续：在 P02 点击「调整支付顺序 / 设置银行卡补款」→ S01；保存后点击「返回付款，重新计算」→ P02

共用出口与回退规则

D00 资产详情抽屉	D01 资金明细	D02 交易详情	Q01 权益中心
查看总资产与可采购余额构成；关闭回 P00。	按类型、状态、订单筛选；点击「详情」→ D02。	查看来源、原币、费用、订单与状态；关闭回上一页。	查看费率与权益；点击「去汇兑」→ F01。

通用操作：关闭弹窗 / 抽屉 → 回到触发它的原页面；「上一步」保留已填写的信息；「再办一笔」回到当前业务的填写页。

说明：本图按现有原型拆解页面和操作。真实自动扣款、渠道能力、费用、结算条件及失败补偿机制仍需业务和研发评审确认。