Git 安装手册：

1、下载

下载官网：https://tortoisegit.org/download/

下载好如图所示：

2、安装

安装说明：因为 TortoiseGit 只是一个程序壳,必须依赖一个 Git Core,所以安装前要先确定

1）Git 安装：

官网下载地址：

https://git-scm.com/download/win

老师已经提前准备好安装包：

其余的配置都保留默认即可。

2）tortoiseGit 安装：

双击 tortoiseGit-2.10.0.1-64bit.msi 安装包，一路 next 即可。 然后双击对应版本的语言

包，安装语言包，可以支持中文。

3）Github 注册一个账号：

Github 网址： https://github.com/

注册之后，邮箱会收到一份邮件：激活一下即可。激活后可以用注册的用户名和密码登录 github。

3、TortoiseGit 配置

先选择一个本地的目录，作为 git 项目存放的目录，方便管理。如：D:\qcb-git， 建议：路径中不要包含中文。

在目录空白处点击鼠标右键，选择 --> TortoiseGit --> Settings，弹出配置界面(当 TortoiseGit 安装完成后，鼠标右键点击后，默认出现 TortoiseGit 相关选项）：

选择中文（安装好语言包就会显示），点击应用并确定。

点击左边 Git,点击"编辑全局.git/config"中,在后面加上下面的内容:

[credential]

    helper = manager

[user]

    name = lemontest-qcb （你自己注册的用户名）

   email = tricy@163.com （你自己注册的邮箱）

    signingkey = xxxxxxxx （你自己注册的密码）


配置好了，当你推送项目到 GitHub 等在线仓库时,会记住你输入的用户名和密码。

4.2 秘钥配置

前面已经提到 TortoiseGit 只是一个壳，除软件的常规配置(语言包、用户信息等)，还需要

像 git 一样生成、配置秘钥信息。

开始-->TortoiseGit-->PuTTYgen，进入 PuTTY Key Generator：

先点击 Save private key 把私有的密钥存起来，记住存储的位置,后面会用到；

把生成出来的 public Key 复制粘贴到 Github 上面，配置 SSH key：登录 github，

会弹出框要求再输入一次 gitub 的密码，输入正确的密码即可。

打开开始-->TortoiseGit-->Pageant，打开以后右下角会有图标，双击点开蓝屏幕电脑那个图标
说明：使用 TortoiseGit 进行和远端输出项目时，Pageant 必须启动且添加了对应的私钥。否则会报错

添加前面生成的 private key.ppk，也就是私钥。然后关闭。

ssh.ppk　　　　　　　2020/4/1 14:17　　PPK 文件　　　2 KB

选择这个私钥文件

i(N): ssh.ppk　　　　　　　　　　　　PuTTY Private Key Files (*.pp ∨

Pageant Key List　　　　　　　　　　　　　?　　×

ssh-rsa　2048　3d:51:92:e4:96:cd:34:6f:56:b1:d0:11:48:fd:5c:6a　rsa-key-20200401

添加成功

关闭

Add Key　　　　Remove Key

Help　　　　　　Close

到这里结束，就可以正常使用 github 共享仓库的操作了。

我自己创建的 github 账号，可以克隆别人的仓库，pull 资源，但是能提交文档么？怎么同步？公司的使用场景？