

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Ваш вечер начинается здесь

Инструкция для ведущего после размещения Party Quiz в интернете. Гости могут играть через мобильный интернет или любой Wi-Fi. Общая сеть не нужна.

Перед первым запуском

У вас должны быть адрес работающего сайта с HTTPS и пароль ведущего, заданный при размещении. В этой инструкции «ваш сайт» означает именно этот адрес. И ноутбуку ведущего, и гостям нужен интернет.

Кому	Что открыть
Ведущему	Адрес вашего сайта + /admin. Войти с паролем ведущего.
Гостям	QR-код с проектора или адрес вашего сайта + /play. Пароль ведущего им не нужен.
На проекторе	Кнопку «Открыть проектор» на экране ведущего. Адрес игры формируется автоматически.

01 Подготовьте квиз

Откройте «Мои квимы». Выберите готовый, сделайте копию или нажмите «Создать квим». Дождитесь надписи «Все изменения сохранены».

02 Создайте игровую сессию

Нажмите «Начать игру» у нужного квива. Откроется лобби: экран ожидания с новым шестизначным кодом.

03 Подключите большой экран

Нажмите «Открыть проектор». Перенесите вкладку на второй экран и нажмите F. Используйте расширение рабочего стола, чтобы гости не видели пульт ведущего.

04 Пригласите гостей

Покажите QR-код. Гости вводят никнеймы и нажимают «Присоединиться». Проверьте список гостей на пульте.

05 Начните первый раунд

В лобби нажмите «Начать игру», затем «Первый вопрос». Управление игрой описано на странице 3.

Не создавайте новую сессию случайно

Для возвращения в уже начатую игру откройте «История игр» → «Открыть». «Начать игру» в списке квивов создаёт другую сессию с другим кодом.

ПОДГОТОВКА КВИЗА

Соберите вопросы и раунды

Проще всего начать с демонстрационного квиза: нажмите значок дублирования и отредактируйте копию.

01 Название, описание и тема

Откройте квиз, измените название и выберите «Тема игры». Неоновая, диско, минималистичная и праздничная темы применяются к игре. «Настроение» в боковом меню меняет только оформление студии.

02 Раунды и порядок

Нажимайте «Добавить раунд» и «Добавить вопрос». Перетаскивайте раунды за ручку, вопросы за карточку. Можно пользоваться стрелками вверх и вниз. Карточки начала раундов, лидерборды и финал добавляются автоматически.

Тип карточки	Что настроить
Один ответ / видео-вопрос	От 2 до 8 вариантов. Отметьте ровно один правильный.
Несколько ответов	Отметьте все правильные варианты. Очки даются только за полностью верный набор.
Текстовый ответ	Допустимые ответы впишите по одному на строку. Регистр, лишние пробелы и ё/е не влияют на проверку.
Числовой ответ	Введите правильное число и допустимую погрешность. Ноль означает точное совпадение.
Порядок	Укажите правильные номера через запятую и выйдите из поля. Например: 3, 1, 2.
Опрос / информация	Опрос собирает мнения без очков. Информационная карточка не требует ответа.
Угадай продолжение	Добавьте видео и секунду остановки. Подробный сценарий на странице 4.

Параметры вопроса

Задайте время ответа от 5 до 180 секунд, базовые очки и бонус за скорость. Включите показ статистики и правильного ответа, если они нужны. Добавьте пояснение, изображение, видео или постер.

Проверка и сохранение

Откройте «Предпросмотр» и проверьте текст, варианты и решение. Изменения сохраняются автоматически. Если вместо «Все изменения сохранены» показана ошибка, исправьте поле до выхода из редактора.

Правки во время игры

Запущенная сессия использует свою копию квиза. Изменения в редакторе попадут только в следующую новую игру. До начала проверьте все правильные ответы.

ПУЛЬТ ВЕДУЩЕГО

Один вопрос за другим

Главная кнопка меняет подпись в зависимости от этапа. Нажимайте один раз и дождитесь смены экрана.

Этап	Действие ведущего
Начало раунда	«Первый вопрос» открывает карточку. Для обычного вопроса таймер запускается сразу.
Гости отвечают	Дождитесь нуля или нажмите «Закреть ответы». На пульте видно, сколько ответов уже получено.
Нужна пауза	«Пауза таймера» останавливает отсчёт и приём ответов. «Продолжить таймер» возвращает оставшееся время.
Ответы закрыты	При необходимости переключите «Статистика», затем нажмите «Показать ответ».
Ответ раскрыт	На телефонах появляются результат и очки. Нажмите «Следующий вопрос».
Конец раунда	«Итоги раунда» показывает топ-10. «Показать всех» раскрывает полный список.
Продолжение	«Следующий раунд» открывает его начало. Здесь можно нажать «Объявить перерыв», затем «Продолжить».
Последний раунд	После итогов нажмите «Показать финал»: появятся пьедестал и итоговый рейтинг.

Гости и вход в игру

«Закреть вход в игру» запрещает вход новых гостей, но не мешает тем, кто уже играет. «Открыть вход в игру» снова разрешает вход. Удаление гостя кнопкой × требует подтверждения. Принятый ответ нельзя заменить.

Клавиша	Что делает
Space или →	Основное действие, указанное на главной кнопке.
L	Лидерборд после раскрытия последнего вопроса раунда.
F / Esc	Включить полный экран / выйти из полного экрана.

Завершение и возврат

«Завершить игру» с подтверждением заканчивает сессию досрочно. Вернуться к предыдущему вопросу или переиграть закрытый вопрос в текущей версии нельзя. Для репетиции создавайте отдельную сессию.

ВИДЕО И БОЛЬШОЙ ЭКРАН

Сначала смотрим. Потом отвечаем.

Ролики показываются на проекторе и экране ведущего. Телефоны получают текст, варианты и статичную обложку.

Загрузите и проверьте

В редакторе нажмите «Видео», выберите свой файл, затем добавьте «Постер видео». Можно выбрать уже загруженный файл из медиатеки. По умолчанию лимит одного файла - 200 МБ. MP4 H.264/AAC обычно подходит лучше всего; доступны также WebM и воспроизводимые браузером MOV. Проверьте каждый ролик на том же компьютере, который будет подключён к проектору.

Обычный видео-вопрос

Откройте карточку и нажмите «Включить видео». Когда просмотр закончен, нажмите «Открыть ответы»: начнётся таймер. Затем проведите вопрос как обычно - закрытие, статистика, правильный ответ.

01 Настройте «Угадай продолжение»

Выберите соответствующий тип карточки. Загрузите один полный ролик и укажите «Остановить видео на секунде». Эта отметка должна быть раньше конца видео. Впишите варианты и отметьте правильный.

02 Запустите первую часть

На пульте нажмите «Включить видео». В заданной точке ролик остановится, откроются варианты и начнётся отсчёт.

03 Соберите ответы

Дождитесь окончания таймера или закройте ответы вручную. Покажите распределение голосов.

04 Покажите развязку

Нажмите именно «Показать продолжение». После просмотра нажмите «Показать ответ», чтобы раскрыть решение и начисленные очки.

Разрешение звука

Если на проекторе появилась кнопка «Разрешить воспроизведение на этом экране», нажмите её в этой вкладке. Нажатие ведущего в другой вкладке не даёт браузеру разрешения на звук. На экране ведущего видео без звука, чтобы не было эха.

Если ролик зависает

Загрузка видео сама по себе не останавливает серверный таймер. Если ответы уже открылись, поставьте таймер на паузу и объясните задержку гостям. Проверьте ролики и качество интернета до игры; для ненадёжного соединения удобнее обычный видео-вопрос с ручным открытием ответов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если что-то пошло не по плану

После короткого обрыва связи приложение пробует подключиться снова. Уже принятые ответы и очки хранятся на сервере.

Что произошло	Что делать
Гость не может открыть сайт	Проверить мобильный интернет и адрес. Попробовать открыть сайт в обычном браузере. Если проблема у всех, проверить доступность размещённого приложения.
Неверный код / вход закрыт	Сверить шесть цифр с текущим экраном. Уточнить, не создана ли новая сессия. Ведущему при необходимости нажать «Открыть вход в игру».
Никнейм занят	Выбрать другое имя. Для возвращения после обрыва открыть прежнюю страницу в том же браузере вместо нового входа.
«Переподключаемся...»	Дождаться связи или обновить страницу в том же браузере. Не очищать его данные и не переходить в инкогнито.
Нет подтверждения ответа	Подождать или обновить страницу. «Ответ принят!» подтверждает сохранение. Уже принятый ответ не отправится второй раз; опоздавший ответ не принимается.
Игра открыта в другой вкладке	Закрыть лишнюю вкладку и обновить нужную. Не играть одним участником одновременно в нескольких вкладках.
Пропал интернет у ведущего	Восстановить связь, открыть прежнюю сессию через «История игр». Пока сервер работает, таймер продолжает идти.
Перезапущен сервер	Ведущему войти заново и открыть прежнюю сессию. Открытый таймер восстановится на паузе; продолжить его вручную. Видео может потребовать повторного запуска.

Скачайте результаты

На финальном экране нажмите «Скачать XLSX» или «Скачать CSV». Эти же форматы доступны в «История игр». XLSX содержит пять листов: «Итоги», «Ответы», «Вопросы», «Раунды», «События». CSV - подробные ответы с итоговыми очками и местом. Скачивайте окончательный отчёт после завершения игры.

После вечеринки

Сохраните результаты и резервную копию данных на сервере. В истории можно удалить завершённые сессии. Файл из медиатеки нельзя удалить, пока он используется в квизе или сохранённой сессии. Сначала уберите ненужные ссылки, затем удаляйте файл.

Для гостей на мобильном интернете

Проверьте приём разных операторов прямо на площадке. Общая Wi-Fi сеть не обязательна, но рабочий Wi-Fi может стать запасным вариантом при слабом сигнале.

ПАМЯТКА НА ВЕЧЕР

Пять минут до первого вопроса

Проведите короткую репетицию отдельной сессией, затем создайте новую игру для гостей.

- ☐ Сайт открывается на смартфоне с выключенным Wi-Fi, через мобильную сеть.
- ☐ QR-код ведёт на публичный адрес сайта, а не на localhost или 192.168...
- ☐ Пароль ведущего под рукой; гостям он не сообщается.
- ☐ Ноутбук подключён к питанию, сон отключён, интернет стабилен.
- ☐ На проекторе только игровой экран; пульт ведущего остаётся на ноутбуке.
- ☐ Текст читается с дальнего ряда, громкость проверена, воспроизведение разрешено.
- ☐ Вопросы, решения и порядок раундов проверены; изменения сохранены.
- ☐ Видео проверены полностью, точки остановки стоят до окончания роликов.
- ☐ Два тестовых гостя вошли, ответили и восстановили страницу после обновления.
- ☐ Проверены пауза, лидерборд и скачивание результата; готова резервная связь.

Что сказать гостям

«Откройте камеру телефона и отсканируйте QR-код на экране. Введите свой никнейм и нажмите «Присоединиться». Подойдёт мобильный интернет или любой Wi-Fi. Во время вопроса выберите вариант и обязательно нажмите «Это мой ответ». Дождитесь надписи «Ответ принят!». Видео смотрим на большом экране. Если связь пропадёт, оставайтесь в том же браузере - приложение попытается восстановить игру».

Как гость отвечает

Для нескольких ответов нужно отметить все подходящие варианты. Для порядка - переставить варианты стрелками. Для текста или числа - заполнить поле. Во всех случаях подтвердить ответ кнопкой. После принятия поменять его нельзя.

Как считаются очки

Верный ответ приносит базовые очки. Бонус за скорость добавляет до 50% сверху. За опросы и информационные карточки очков нет. При равных очках выше участник с меньшим суммарным временем правильных ответов.

Ссылки для вашего мероприятия

Запишите адрес сайта и держите ссылку на пульт под рукой. Ссылку для гостей можно раздать заранее: адрес вашего сайта + /play. Код конкретной игры и QR появляются после создания её сессии. Пароль ведущего храните отдельно от этой памятки.