		システ.	ム名	ユースケ	アース名		グループ名		承認印	作成日	担当
レイ	画面 ′アウト	図書管理	システ							5/17	— 一 瀬
										ver.1	
	Mag D A 出力項目 説明 Mag D A 出力項目 説明 Mag D A 出力項目 説明 Mag D Mag D										
	画面名 ログイン画面 図書管理システム ① 職員 ID ② パスワード ③ エラー表示 ※ID かパスワードが違います。 ログイン 説別 ID 入出力項目 ① 職員 ID 職員 ID の入力(整数値)										
人力イラスト/入力方法など		2	職員 ID パスワー エラー表	ド 表示 スワードカ	が違います。						
1 1											
部	 識別 ID	入出力功	 頁目					 兑明			
部品説			須目		職員IDの	D入力(整					
部品説明	1	職員ID					数値)		(文字列	刊)	
部品説明	① ②	職員 ID	- ド		職員 ID (こ紐づけら	数値) れたパスワー	ドの入力	•		表示
部品品明	① ②	職員 ID	- ド		職員 ID (こ紐づけら	数値) れたパスワー	ドの入力	•		表示
部品説明	① ②	職員 ID	- ド		職員 ID (こ紐づけら	数値) れたパスワー	ドの入力	•		表示
部品説明	① ②	職員 ID	- ド		職員 ID (こ紐づけら	数値) れたパスワー	ドの入力	•		表示
部品説明 -	① ②	職員 ID	- ド		職員 ID (こ紐づけら	数値) れたパスワー	ドの入力	•		表示
部品説明 -	① ②	職員 ID	- ド		職員 ID (こ紐づけら	数値) れたパスワー	ドの入力	•		表示
部品説明	① ②	職員 ID	- ド		職員 ID (こ紐づけら	数値) れたパスワー	ドの入力	•		表示
部品説明	① ②	職員 ID	- ド		職員 ID F	こ紐づけら	数値) れたパスワー	ドの入力	•		表示
明・ログ・正い	① ② ③ インボタン い時:職員	職員 ID パスワー エラー表 が押すごとして登録	ティ		職員 ID が入力内容	に紐づけられて が正しく が 正しく か 正 い 正しく か 正しく か 正 い 正しく か 正し たい 正し たい 正し たい 正しく か 正し たい 正し たい 正し たい 正しく たい 正しく たい 正しく たい たい たい 正しく たい 正しく たい 正し たい	数値) れたパスワー	ドの入力 パスワート ー画面へ	ドが違い		表示
明ったのでは、エラー	① ② ③ インボタン い時:職員	職員 ID パスワー エラー表 が押すごとして登録	ティ	、または、ノ	職員 ID が入力内容	に紐づけられて が正しく が 正しく か 正 い 正しく か 正しく か 正 い 正しく か 正し たい 正し たい 正し たい 正しく か 正し たい 正し たい 正し たい 正しく たい 正しく たい 正しく たい たい たい 正しく たい 正しく たい 正し たい	数値) れたパスワート ない時、「IDか/	ドの入力 パスワート ー画面へ	どが違い		表示

		システ	· - ム名	ユース	ケース名		グループ名	承	(認印	作成日	担当
レィ	画面 ſアウト	図書管理ム	里システ							5/17 ver.1	— 一瀬
通	画面ID	002-001						ļ			
直	画面名	トップメニ									
入											
入力イラスト			トッ	ップメ :	ニュー	<u>.</u>					
-/入力方法など	新	規会員登録	7	貸出・沪	返却		会員情報				
3ئ			貸出履歴		資	料管理	ログアウト		全てで メニ: た き に 遷 和	の画面から ューボタン トップメ 多する	トップ ⁄を押し ニュー
部	識別 IC	入出力	 項目					 説明			
部品説明											
明											
•											
-											
-											
-											
		·				操作					
資料 貸出 会員出	管理ボタ 履歴ボタ 情報ボタ ・返却ボタ	ポタンを押ンを押す・・ンを押す・・タンを押す・・タンを押す・・タンを押す・・	·資料管理 ·貸出履歴 ·会員情報 ·・貸出·返	メニュー画 画面へ遷 検索画面 却画面へ	画へ遷程 移 へ遷移 遷移	\$					
改	定日	//	//		//	//	//	//		//	//
改	定者										

			システ	ム名		ユースケ	一ス名		グループ名		承認印	作成日	担当
レイ	画面 イアウト	図	書管珥	皇システ								5/17	
												ver.1	
	画面ID ·		3-001										
	画面名	貸	出履歴										
入力イラスト	トップ	プメニ	ュー		-	出履 ^{②検索}							
 		①検	索值			初期		検索					
/入力方法など	3	会員 ID	④資料	ID ⑤貸b	出年月	日 ⑥返	区 却期日	⑦返却年月	日 8 備考				
など													
部	識別Ⅱ	ر د د	、出力」	頁目						説明			
部品説明	1	検	索値				検索す	「る「会員」	D」または「資料	料ID」を入	力(整数	(値)	
93	2	検	索項	3			プルタ	ヴン、「会」	員 ID」「資料 IE	D」(初期値	直を設定)	
	3	会	員 ID				会員I	Dを表示					
	4	資	料ID				資料I	Dを表示					
	5	貸	出年	月日			貸出年	F月日を表	示				
	6	返	却期[3			返却其	月日を表示					
	7	返	却年月	月日			返却年	F月日を表	示				
	8	備	考				備考が	があった場 [・]	合に表示				
								操作					
検索	項目が「	会員 I 資料 I	D」の均 D」の均		えした			ードを表示 ードを表示					
改:	定日	//	/	//		/	/	//	//	//	,	//	//
改	定者												

		システム名	ユースケ	一ス名		グループ名		承認印	作成日	担当
レ1	画面 ſアウト	図書管理システム							5/17 ver.1	
運	画面ID	004-001								
運	画面名	資料管理メニュー								
入力イラスト/入力方法など	トップ	メニュー 資 検索	料管理 》			削除				
部	識別 ID	入出力項目					 説明			
部品説明										
明										
				:	操作					
追加	ボタンを押	す・・・資料検索画配す・・・資料追加画配す・・・資料追加画配す・・・資料削除画品	₫へ遷移							
改	定日	// //			//	//	//		//	//
改	定者									

	システム名	ユースケース名	グループ名	承認印	作成日	担当
画面 レイアウト	図書管理システ				5/17	一瀬
					ver.1	

直	画面ID	004-002								
通	面名	資料検索								
入力イニ	トップ	メニュー 資料 ID	資料 D	斗検索 [検索					
イラスト	2									
/	(3)貨	Y ID		(8) IS	BN 番号					
소 고 	44	資料名		⑨著	者					
入力方法など	5入	荷年月日		105	類コード					
عُ ا	6廃	棄 年月日		① <u>H</u>	版社					
	7	備考		(12)	 〕出版日					

	13 =]じ資料 ID の	在庫							
						資料管	理メニューへ戻	る		
部	識別 ID	入出力項目						説明		
部品説明	1	資料 ID			検索する	資料 ID	を入力(整数(直)		
93	2	資料情報			資料 ID	に紐づけ	られた情報を	表示		
	3	資料 ID			資料 ID	を表示				
	4	資料名			資料名を	表示				
	5	入荷年月日			入荷年月	目日を表え	<u> </u>			
	6	廃棄年月日			廃棄年月	日を表え	<u></u>			
-	7	備考			備考を表					
-	8	ISBN 番号			ISBN 番	号を表示				
	9	著者名			著者名を					
-		分類コード				-ドを表示				
_	<u> </u>	出版社			出版社を					
-	12	出版日	5 D o 4 H		出版日を		18 A L N		7 W 10 + + -	
	13	同じISBN	番号の仕庫		同し負料		場合、カンマ	区切りで他の資	負料IDを表₹	<u> </u>
給表	ボタンを押					操作				
資料 資料	ID を入力 ID 未入力	g・・・ した場合:資料 、または、入力! ーに戻るボタン	した資料 IC	がない	ヘ場合:資	料情報は				
改	定日	//	//	/	/	//	//	//	//	//
改	定者									

_	画面		システム名	=	1ースケース名		グル	ループ名			承認印	作成日	担当
レー	イアウ	 	図書管理シス	、テ								5/18	_ _ 本間
			<u>لم</u>									ver.1	不问
E	画面ID		004-003										
Ē	画面名		資料登録										
入力	トッ	プメ	ニュー										
イラ				資米	4の登録								
え ト				54.1	1.5 77.54								
イラスト/入力方法など	1	(2) IC	BN番号										
力方		213	DIN 街勺		7								
法な		31	作品名		入荷年月	日							
تخ		(4)H	出版社		8 出版年月	日							
		⑤分	類コード		9備考								
			10	エラー表				7/	₹				
				※入力内	容に誤りがあり	ます	0		`				
部	識別	l ID	入出力項目							—— 明			
部品説明	(1		資料の登録(追加)	———————— 新規登録	する資	 賢料の情報	服を入る					
明	<u> </u>	<u> </u>	ISBN 番号		本につい	ている	 3 13 桁の)番号を	 と入力	(整数	 女値)※		
	(3	3)	作品名		作品の題					-			
	4	.)	出版社		出版社を	入力	 (文字列)	· <u>*</u>					
	(5	()	分類コード		決められ	てる・	桁の分	類コー	ドを入	力(割		<u>*</u>	
	6		著者名		著者の名	前を	入力(文 -	字列)※	(
	(7	<u> </u>	入荷年月日		入荷した	日付	 を入力(整		*				

操作

出版された日付を入力(整数値)※

資料の状態、その他記載する情報を入力

入力内容が正しくない時、「入力内容に誤りがあります。」を表示

次へボタンを押す・・・確認画面へ遷移 エラー表示・・・入力内容が正しくない時に表示 ※は、入力必須項目

出版年月日

エラー表示

備考

8

9

10

改定日 // // // // // // // // 改定者

画面	システム名	ユースケース名	グル一プ名	承認印	作成日	担当
レイアウト	図書管理システ				5/18	本間
					ver.1	

旦	画面ID		004-004								
圓	画面名		資料登録	確認							
入											
カイラ	トッ	プメ	ニュー		料の	登録					
え				② 資料	ID						
トノ入力	1	3]	SBN 番号			⑦入荷年月日					
入カイラスト/入力方法など		4	資料名			⑧著者名					
تخ		5	出版社			⑨出版年月日					
		⑥分	類コード			⑩備考					
		戻		:記の内容で本	当に登録	暴してよろしいて	ですか?	登録			
部	識別	ID	入出力項	 頁目					 説明		
部品説明	1)	資料の登	 ፟፟፟		入力した新規	登録する資	賢料の情:	報を表示		
93	2)	資料 ID			最後に登録さ	れたIDに	1 足した	数を表示(整	数値)	
-	3)	ISBN 番	号		ISBN 番号を表	表示				
	4)	資料名			資料名を表示					
	(5))	出版社			出版社を表示					
	6)	分類コー	-ド		分類コードを表	表示				
	7)	入荷年月	目		入荷年月日を	表示				
	8)	著者名			著者名を表示					
	9)	出版年月	目		出版年月日を	表示				
	10)	備考			備考を表示					
,			•			操作					
				追加し、表示(完了画面へ遷		登録された ID に	1 足した∛	数)			
改	定日		//	//	/	/ //	/	//	//	//	//
改	定者										

画面ID			システ	·	ユースケース名		グループ名	承認印	1 作成日	担当
画面ID 004-005 画面名 資料登録完了 プスト/入力方法など 登録が完了しました。 資料管理メニューに戻る 説明 部品説明 説明	レイ	画面 ´アウ l	図書管理ム	里システ						— 本間
画面名 資料登録完了 入カイラスト/入力方法など 登録が完了しました。	画	面ID	004-005							
おかプラストノ入力方法など 登録が完了しました。 識別ID 入出力項目 説明 説明 場件 場件			資料登録	 录完了						
操作	入力イラスト/入力方法など	h y I								
	部品説明	識別	D 入出力	項目				説明		
	資料	管理メニ	ニューに戻るが	ボタンを押す・	・・資料管理メニ					
								1	-	
改定日 // // // // // // // // 改定者 3 <td></td> <td></td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td>			//	//	//	//	//	//	//	//

		システ	ム名	ユースケ	ース名		グループ名	承	感認印	作成日	担当
レ1	画面 ′アウト	図書管理ム	型システ							5/18 ver.1	 - 本間
	面ID	004-006									
	画面名	資料削除									
入力イラスト/入力方法など		メニュー		料の削	除 ———	木	秦索				
部品	識別IC) 入出力 ¹	項目					説明			
部品説明	1	資料の関	削除		削除する	資料 ID	を入力(整数値	<u>i</u>)			
31											
						操作					
検索	ボタンを	押す・・・削除	資料の確	認画面へ遷	遷移						
改	定日	//	//		./	//	//	//		//	//
改	定者										

	画面		システ	44	ユースケー	一人名		グループ名		承認印	作成日	担当
レ1	イアウ	 	図書管理	システ							5/18	_ 本間
			<u>لم</u>								ver.1	
匝	画面ID		004-007									
圓	画面名		資料削除	確認								
入力イラスト	トッ	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	ニュー	資	料の削]除						
	1	23	資料 ID			⑥ ISBN 番	香号					
/入力方法など		(3)資料名			⑦著者	名					
法など		(①出版社			⑧出版年	月日					
		5/2	分類コード			9備考	,					
		戻	上記	己の内容を本				削	余			
					I							
部	識別] ID	入出力工	頁目					説明			
部品説明	識別 (1		入出力は資料の能			削除する資	資料の情		説明			
部品説明)				削除する資 資料 ID を			説明			
部品説明	(1)	資料の関				表示		説明			
部品説明	<u>(1</u>		資料の開 資料 ID		:	資料 ID を	表示表示		説明			
部品明	① ② ③		資料の制 資料ID 資料名	削除	:	資料 ID を 資料名を	表示 表示 表示	情報を表示	説明			
部品明	(1) (2) (3) (4)		資料の制 資料ID 資料名 出版社	削除 -ド	:	資料 ID を 資料名を 出版社を	表示 表示 表示 表示 ドを表示	情報を表示	説明			
部品明	(1) (2) (3) (4) (5)		資料の開資料ID 資料名 出版社 分類コー	削除 -ド		資料 ID を 資料名を 出版社を 分類コー	表示 表示 表示 ドを表示 ドを表示	情報を表示	説明			
部品説明	(1) (2) (3) (4) (5) (6)		資料の記 資料 ID資料名出版社分類コーISBN 番	削除 -ド :号		資料 ID を 資料名を 出版社を 分類コー ISBN 番号	表示 表示 表示 ドを表示 号を表示 表示	情報を表示	説明			
部品説明	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)		資料の記 資料 ID資料名出版社分類コーISBN 番著者名	削除 -ド :号		資料 ID を 資料名を 出版社を 分類コー ISBN 番号 著者名を	表示表示を表示を表示表示を表示と表示と表示と	情報を表示	説明			
部品説明	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)		資料の記 資料 ID資料名出版社分類コーISBN 番著者名出版年	削除 -ド :号		資料IDを 資料名を 資料 社を 分 ISBN 者 年 表 場 構 を表	表示表示を表示を表示表示を表示と表示と表示と	情報を表示	説明			
戻る	① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ③ ボタン)))) を押	資料ID 資料 ID 資料 版類 コー ISBN 者 出 備考	削除 -ド :号	へ遷移	資料IDを 資料名を 資料 社を 分 ISBN 者 年 表 場 構 を表	表示表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示といる。	情報を表示	説明			
戻る削除	① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ③ ボタン)))) を押	資料ID 資料 ID 資料 版類 コー ISBN 者 出 備考	削除 -ド :号 可 の削除画面	へ遷移	資料IDを 資料名を 対 BN 番名 年表 に は 構 を 表	表示表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示といる。	情報を表示	説明			

		システ	ム名	ユースケース名		グループ名	承認	印 作成日	担当
レ1	画面 ſアウト	図書管理	里システ					5/18	本間
		<u></u>						ver.1	
直	回面ID	004-008							
歱	面名	資料削除	完了						
入力イラスト/入力方法など	トップ	゚メニュー		完了しま					
部品	識別IC	入出力	項目				説明		
部品説明	識別IC	入出力	項目				説明		
部品説明	識別IC) 入出力	項目				説明		
部品説明	識別Ⅱ) 入出力	項目				説明		
部品説明	識別Ⅱ) 入出力	項目				説明		
部品説明	識別に	入出力	項目				説明		
部品説明	識別に) 入出力	項目				説明		
部品説明	識別 IC) 入出力	項目				説明		
部品説明 -	識別 IC) 入出力	項目				説明		
部品説明 -	識別 IC) 入出力	項目				説明		
部品説明 -	識別 IC) 入出力	項目		操作		説明		
				4管理メニュー画			説明		
				4管理メニュー画			説明		
資料				4管理メニュー画			説明		

				T T							
ررا	画面 イアウト	,	システ	厶名	ユースケ	一ス名		グル ー プ名 	承認		担当
	1 / / 1		図書管理	型システ						5/17	一 一 瀬
			<u>ل</u> ا							ver.1	
I	画面ID	C	005-001								
Ē	画面名	3	会員情報	検索							
入力イラスト/入力方法など	9/	(<u>]</u> 会 ③会員	E-mail 員情報 ID ④氏 状況	名 ⑤生年月 変見		会年月日 退会	(⑦退会年				
部品	識別!	ID	入出力	項目					説明		
部品説明	1		E-mail			E-mail	を入力(文	字列)			
95	2		会員情報	報		会員 IC	つに紐づけ	られた情報を表	 表示		
	3		会員 ID			会員 [[)を表示				
	4		氏名			氏名を	を表示				
	5		生年月	日 日		生年月	日を表示				
	6		入会年	 月日		入会年	月日を表	 示			
	7		退会年	 月日		退会年	月日を表	 示			
	8		最終情報	————— 報変更日時		最終情	報変更日	 時を表示			
	9		貸出状法				の冊分、行				
	10		在庫 ID	-)を表示				
	10		ISBN 番				番号を表え	-			
	12		資料名	- -			を表示				
	(3)		貸出年	 月日			月日を表				
	14		返却期				日を表示	· J ·			
			る当当	H		というだ	ロで扱か 操作				
E-m 変更	ail が未 [ボタンを	・入力した場合: E-mail と一致した会 未入力、または、見つからない場合: シを押す・・・変更確認画面へ遷移 ンを押す・・・退会確認画面へ遷移					 表示	₹示			
改:	定日		//	//	/	/	//	//	//	//	//
改	定者										

		システム名	ユースケ	アース名	グル一プ名	承認印	作成日	担当
レー	画面 イアウト	図書管理システ					5/18	清田
		<u>ل</u>					ver.1	ήШ
圓	画面ID	005-002						
圓	画面名	会員情報変更						
入力				<u>.</u>				
イー		Z	:員情報変更					
入力イラスト/		現在登	録されてい	る情報を表	: 示			
/入力方法など	変更す	る内容を入力して	ください	⑦エラー	表示			
法な	氏名			※入力内	容に誤りがあります			
ا خ	郵便番	号 ②	住所		3			
	電話番	号 4)					
	E-mai	1 5)					
	生年月	H 6)		戻る変	≡		
					(大名) 変き			
部	識別 ID	入出力項目				=		
	םו ניניאים	八山刀切口				説明		
部品説明				氏名を入	 力する(文字列)	高		
説明	1 2	氏名 郵便番号			力する(文字列) を入力(整数値)	高光 P 月		
品説明	1	氏名		郵便番号		武明		
品説明	1 2	氏名		郵便番号住所を入	を入力(整数値)	高花 9 4		
品説明	① ② ③	氏名 郵便番号 住所		郵便番号 住所を入 電話番号	を入力(整数値) 力する(文字列)			
品説明	① ② ③ ④	氏名 郵便番号 住所 電話番号		郵便番号 住所を入 電話番号 メールアト	を入力(整数値) 力する(文字列) を入力(整数値)	列)		
品説明	① ② ③ ④ ⑤	氏名 郵便番号 住所 電話番号 E-mail		郵便番号 住所を入 電話番号 メールアト 生年月日	を入力(整数値) 力する(文字列) を入力(整数値) ドレスを入力する(文字)	列))	ます。」を表え	
品説明	① ② ③ ④ ⑤	氏名 郵便番号 住所 電話番号 E-mail 生年月日		郵便番号 住所を入 電話番号 メールアト 生年月日	を入力(整数値) 力する(文字列) を入力(整数値) ドレスを入力する(文字) を西暦で入力(整数値	列))	ます。」を表え	<u></u>
品説明	① ② ③ ④ ⑤	氏名 郵便番号 住所 電話番号 E-mail 生年月日		郵便番号 住所を入 電話番号 メールアト 生年月日	を入力(整数値) 力する(文字列) を入力(整数値) ドレスを入力する(文字) を西暦で入力(整数値	列))	ます。」を表え	<u></u>
品説明	① ② ③ ④ ⑤	氏名 郵便番号 住所 電話番号 E-mail 生年月日		郵便番号 住所を入電話番号 メールアド 生年月日 入力に誤	を入力(整数値) 力する(文字列) を入力(整数値) ドレスを入力する(文字) を西暦で入力(整数値	列))	ます。」を表え	<u></u>
明の変によった。	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	氏名 郵便番号 住所 電話号 E-mail 生年月 エラー表示 で変会結果りがあるに誤りがあるに誤りがあるに誤りがある。	īへ遷移 5った場合に	郵便番号 住所を入 電話番号 メールアド 生年月日 入力に誤	を入力(整数値) 力する(文字列) を入力(整数値) ドレスを入力する(文字) を西暦で入力(整数値 りがある場合、「入力内 操作	列)) 3容に誤りがあり		
明変戻工上の東るラに	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ボタンテを ・・録し ボタンテを ・・録し	氏名 郵便所 電話 号 E-mail 生	iへ遷移 らった場合に 変更フォームな	郵便番号住所を入電話番号メールアー生年月入力に誤る。 変表表示・	を入力(整数値) 力する(文字列) を入力(整数値) シレスを入力する(文字) を西暦で入力(整数値) りがある場合、「入力内 操作	列) 対容に誤りがあり	情報変更なし 「	
明変戻工上の東るラにの対	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	氏名 郵便番号 住所 電話号 E-mail 生年月 エラー表示 で変会結果りがあるに誤りがあるに誤りがあるに誤りがある。	iへ遷移 らった場合に 変更フォームな	郵便番号住所を入電話番号メールアー生年月入力に誤る。 変表表示・	を入力(整数値) 力する(文字列) を入力(整数値) ドレスを入力する(文字) を西暦で入力(整数値 りがある場合、「入力内 操作	列)) 3容に誤りがあり		

		システ	ム名	ユースケース名		グループ名		承認印	作成日	担当
レ1	画面 ſアウト	図書管理	里システ						5/18	- 清田
		<u>ل</u>							ver.1	
直	面面ID	005-003								
直	面名	会員情報	変更確認							
入力イラスト/入力方法など	会員作	青報変更	変更画面でフ	(力した内容を表	表示					
		£	記の内容で変 戻る	変更してよろしい	、ですか? 変更					
部品	識別IC	入出力	項目				説明			
部品説明										
רפי										
					操作					
変更戻る	ボタンを ボタンを‡	押す・・・変更 甲す・・・変更	確認画面へ 画面へ遷移	遷移						
改第	定日	//	//	//	//	//	//		//	//
改为	定者									

		2.7=	1 8				-Z. ≘31 rn	<i>#</i> - 	+0.1/
i	画面	システ		ユースケース名		グループ名	承認印		担当
レイ	画面 ′アウト	図書管理	里システ 					5/18	- 清田
	= T-1D							ver.1	
	面ID	005-004							
	面名	会員情報	愛更完了						
入力イラスト/入力方法など	トッ	プメニュ ー		を変更し		• 0			
部	識別II	ひ 入出力	項目				説明		
部品説明									
明									
, ,									
-									
-									
-					操作				
会員	情報検索	素ボタンを押	す…会員情報	検索画面に戻る					
	情報検索	素ボタンを押	す会員情報	検索画面に戻る		//	//		

	画面	. L	シス	テム名	ユース	ケース名		グループ名	承	認印	作成日	担当
レー	イアウ	١,	図	型システム							5/17	│ │ 一瀬
			凶音目点	EZZZZ							ver.1	/木具
圓	画面ID		005-005									
Ē	画面名		退会確認	,								
入力イラスト		会員	メニュー		退会外	心理						
	_	②会	:員ID ③氏	名 ④生年)	日⑤入	会年月日	⑥退会年月	日 ⑦最終情報 変更日時	艮			
/入力方法など	81	全 出北	 大況									
など	П			ISBN 番号	①資料名	12貸出	1年月日	⑬返却期日				
				本当に	退会しても	よろしい	ですか?					
				戻る		退						
部品説明	識別		入出力	項目					説明			
説明	1		会員情			·		けられた情報を表	表示			
	2		会員 IC))を表示					
	3		氏名				を表示					
	4		生年月				日を表示					
	5		入会年				月日を表					
	6		退会年				月日を表					
	7			報変更日時				時を表示				
	8		貸出状					文字で表示				
	9		│在庫 IC)を表示					
	10		ISBN 智	号			番号を表え	<u> </u>				
	1		資料名				を表示					
	12		貸出年				月日を表					
	(13))	返却期	<u> </u>		返却期	日を表示					
							操作					
戻る	ボタンな	中の本がある場合:退会ボタンを表示しだがタンを押す・・・会員情報画面へ遷移ボタンを押す・・・退会完了画面へ遷移				L\						
改:	定日		//	//	/	/	//	//	//		//	//
改:	定者											

イラスト/入力方法など	ID 名	システム 図書管理 ム 005-006 退会完了		ユースケース名		グループ名	承認	印 作成日 5/17	担当
画 画 入力イラスト/入力方法など	ID 名	ム 005-006	システ					5/17	
入力イラスト/入力方法など 画	名	005-006							─ 一瀬
入力イラスト/入力方法など	名							ver.1	
入力イラスト/入力方法など		退会完了							
	トップ								
部品説明		, , ,		一一一					
明 ——	别 ID	入出力項	 [目				説明		
93									
		1							
					操作				
会員情報	₩検索′	ヽボタンを押	押す・・・会員情	青報画面へ遷移					
改定日	1	//	//	//	//	//	//	//	//
改定者									

		システ	-ム名	ユースケース名		グループ名	7	承認印	作成日	担当
レイ	画面 イアウト	図書管理	里システ						5/18	
		<u>ل</u> ــــ							ver.1	
直	画面ID	006-001								
直	画面名	新規会員	登録							
入力イラスト/入力方法など	Î	氏名 郵便番号 住所 電話番号 E-mail 生年月日	新規会 ① ②	:員登録 8 エラ ※入力内 3 4 5 	一表示容に誤りが	ぶあります				
		会年月日		7	Ē	戻る 追加				
部	識別IC	入出力	項目			Ī	説明			
部品説明	1	氏名		会員登	録希望者の)氏名を入力(フ	文字列)※			
93	2	郵便番	号	郵便番	号を入力(§	整数値)※				
	3	住所		住所を	入力する(対	文字列)※				
	4	電話番	号 号	電話番	号を入力(雪	整数値)※				
	5	E-mail		メール	アドレスを入	力する(文字列	J) ※			
	6	生年月	日	生年月	日を西暦で	入力(整数値)	*			
	7	入会年	月日	初期値	は現在の日	時(整数値)※	(
	8	エラーネ	表示	入力内	容に誤りが	ある場合、「入	力内容に	誤りが	あります。	」を表示
					操作					
追加 エラ	ボタンを	押す・・・追加 ・入力に誤り	プメニュー画面 D確認画面へ違 Jがある場合、	遷移						
改	定日	//	//	//	//	//	//		//	//

Т

Т

		システム	名	ユースケ	一ス名		グループ名		承認印	作成日	担当
i レイ	画面 アウト	図書管理:	システ							5 月 1 日 ver.1	8 清田
画	面ID	006-002						'			'
直	面名	登録確認									
入力イラスト/入力方法など		員登録 上		新規会員登入力した内容で登録しない。	Y容を表示						
部品設	識別ID	入出力項	i目					説明			
部品説明	識別ID	入出力項	ĪΕ					説明			
部品説明	識別ID	入出力項	ĪΕ					説明			
部品説明 -	識別ID	入出力項	ĪΒ					説明			
部品説明	識別ID	入出力項	ĪΒ					説明			
部品説明 -	識別ID	入出力項	ĪΒ					説明			
部品説明	識別ID	入出力項	ĪΒ					説明			
部品説明	識別 ID	入出力項	ĪΒ					説明			
部品説明	識別 ID	入出力項	Ī B					説明			
部品説明	識別 ID	入出力項	ĪΒ			操作		説明			
登録	ボタンを扌	押す・・・登録ランを押す・・・	完了画面	へ遷移登録画面へ		操作		説明			
登録キャン	ボタンを扌	甲す・・・登録を	完了画面	登録画面々	へ遷移	操作 //		説明			
登録や	ボタンを持 ンセルボタ	押す・・・登録5 7ンを押す・・・	完了画面景新規会員	登録画面々	へ遷移						

		1							I	
		システ	- ム名	ユースケース名		グループ名		承認印	作成日	担当
レ1	画面 ′アウト	図書管理	里システ						5/18	│ _─ 清田
		ム							ver.1	
正	面面ID	006-003								
重	面名	登録完了	7							
入力イラスト/入力方法など	トップ	メニュー	会員登録	を完了し	ました。					
部	— 識別 Ⅱ	入出力	———— 項目				 説明			
部品説明										
明										
					操作					
トッフ	プメニュー	リンクを押す	ナ・・・トップメニ	ュー画面へ遷和						
改第	定日	//	//	//	//	//	//		//	//
改	定者									

	画面	システ	· 厶名	ユースケ-	一ス名		グループ名	承認	印 作成日	担当
レイ	イアウト	図書管理	里システ						5/18	祐
		ム							ver.1	⊣ −瀬 │
亘	面面ID	007-001	·			·		·	·	·
圓	画面名	貸出•返	却検索							
入力イラスト/入力方法など	②会 	① E-ma 注員情報 ③会員 ID ④氏名 出状況 在庫 ID ⑦	ail	i出・返 ③資料名	(3)i			7. d o		
部	識別IC) 入出力:	 項目					 説明		
部品説明	1	E-mail			E-mail 8	 シ入力(文	字列)			
明	2	会員情	————— 報		会員情報	服を表示				
	3	会員 ID	1		会員 ID	を表示				
	4	氏名			氏名を表	表示				
	(5)	貸出状	 況		貸出状況	元を表示				
	6	在庫 ID			在庫 ID	を表示				
	7	ISBN 番	 舒号		ISBN 番	号を表示	,			
	8	資料名			資料名を					
	9	貸出年	 月日			日を表え	 示			
	10	返却期			返却期E					
	11)	貸出			会員が過		、または、返却其	明日を過ぎた資	資料がある場	合、貸出ボ
	12	返却					 出ている場合、		 表示しない	
	13	退会済	 み表示				いる場合に表示			
						操作				
E-ma 貸出	ail 未入力 ボタンを:	」、または、見 押す・・・貸出	E-mail と一致で しつからない場 は画面へ遷移 で画面へ遷移			示	·l·			
改	定日	//	//	//	/	//	//	//	//	//
改:	定者									

	画面	システム	4名	ユースケ	一ス名		グループ名	承	認印	作成日	担当
レ1 	イアウト	図書管理:	システ							5/18	
										ver.1	
	画面ID	007-002									
	画面名	返却画面									
入力イラスト/入力方法など	①会 ②会 (1) (4)貸出	5資料 ID ⑥	ISBN 番号 戻る	返 ⑦資料名		1年月日	⑨返却期日				
部	識別 ID	入出力項	 〔 目					説明			
部品説明	1	会員情報			会員 ID	に紐づけ	 られた情報のb	 出力			
明 	2	会員 ID			会員 ID	を表示					
	3	氏名			氏名を表	表示					
	4	貸出状況	2		貸出中の	D冊分、行	を作成				
	5	資料 ID			資料 ID	を表示					
	6	ISBN 番 ^织	号		ISBN 番	号を表示	,				
	7	資料名			資料名を	表示					
	8	貸出年月	日		貸出年月	日を表え	<u></u>				
	9	返却期日	1		返却期日	日を表示					
	10	返却選択	5		返却する	資料 ID	を選択(チェック	クボックス)			
		•		1		操作					
		ボタンを押す・・・・返却確認画面へ遷移ボタンを押す・・・貸出・返却画面へ遷移									
改算	定日	//	//	/.	/	//	//	//		//	//
改	定者										

j	画面	システム名		ユースケース名		グループ名			承認印 作成日		担当	
レ1 	アウト	図書管理	里システ							5/18		
		<u>ل</u> ا								ver.1		
重	画面ID	007-003										
運	画面名	返却確認]									
入力イラスト/入力方法など	①会 ② ④返:		⑥ ISBN 番号 上記の資料を 「戻る	返 ⑦資料 ²	名 8貸出 ます。	年月日	⑨返却期日					
部	識別ID 入出力項目			説明								
部品説明	1)	会員情報			会員情報を表示							
明	2	会員ID			会員 ID を表示							
	3	氏名			氏名を表示							
	4	返却す	 る資料		前画面で選択した資料を表示							
	5	資料 ID)		資料 ID を表示							
	⑥ ISBN 番号				ISBN 番号を表示							
	7	資料名			資料名を表示							
	8	貸出年月日			貸出年月日を表示							
	9	返却期	日		返却期日を表示							
						操作						
			P完了画面へ 車面へ遷移	遷移								
改算	定日	//	//	/	/	//	//	//		//	//	
改算	定者											

		システ	- 厶名	ユースケース名		グループ名		承認印	作成日	担当			
レイ	画面 ´アウト	図書管理	里システ					Į.	5/18	│ │ 一瀬			
		Δ							ver.1	///			
画	面ID	007-004											
画	面名	返却完了	返却完了										
入力イラスト/入力方法など	トツ	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		が完了し		· 0							
4 n	=#\\ =		-T-D				=						
部品説明	識別 ID 入出力項目				説明								
説													
_													
-													
-													
-													
-													
-					操作								
貸出	· 返却ボ	タンを押す・	・・貸出・返却	画面へ遷移	操作								
	· 返却ボ ご日	タンを押す・	··貸出·返却i	画面へ遷移	操作 //								



	画面	システ	ム名	ユースケース名	i	グループ名	承認印	作成日	担当			
レ1 	アウト	図書管理 ム	里システ					5/18	一瀬			
	面面ID	007-006						ver.1				
	面名	貸出確認										
	4四位	具川唯心										
入力イラスト	①会員			貸出確	認							
		員 ID										
/入力方法など	41	③氏名 賞し出す資 資料 ID ⑥ I	F料 SBN 番号 ⑦	資料名 89	8貸出年月日 ⑨返却期日							
			戻る		貸出							
部	識別 ID 入出力項目				説明							
部品説明	① 会員情報		報	会員情報を表示								
明	2	会員 ID		会員	会員 ID を表示							
	3	氏名		氏名	氏名を表示							
	4	貸し出す	上資料	前回	前画面で入力を表示							
	⑤	資料 ID		資料	資料 ID を表示							
	6	ISBN 番	号	ISB	ISBN 番号の表示							
	7	⑦ 資料名			資料名の表示							
	8	貸出年月日			貸出年月日の表示							
	9	返却期1	8	返去	即用を表	示						
		•		,	操作							
			完了画面へ 画面 へ 遷移	遷移								
改	定日	//	//	//	//	. //	//	//	//			
改	定者											

		システム	名	ユースケース名		グループ名	承	認印	作成日	担当	
レイ	画面 ′アウト	図書管理	システ						5/18		
		Δ							ver.1	/ /// // // // // // // // // // // // /	
運	面ID	007-007									
運	面名	貸出完了									
入力イラスト/入力方法など	トッフ	^{でメニュー} 資料(が完了し	ました	0					
1											
部	識別 ID) 入出力項	 i目				 説明				
部品説	識別ID	入出力項	i目				説明				
部品説明	識別ID	入出力項	[目				説明				
部品説明	識別ID	入出力項	[目				説明				
部品説明	識別ID	入出力項	[目				説明				
部品説明	識別ID	入出力項	[目				説明				
部品:	識別ID	入出力項	i目				説明				
部品:説明 -	識別ID	入出力項	i 目				説明				
部品説明	識別ID	入出力項	i 目				説明				
部品説明	識別ID	入出力項	i 目				説明				
部品説明	識別ID	入出力項	i 目		操作		説明				
		タンを押す…貨		面へ遷移	操作		説明				
				面へ遷移	操作		説明				
貸出				面へ遷移	操作		説明				