

시작하기

음성 액세스 시작

음성 액세스의 새로운 기능

음성 액세스 설정

음성 액세스 Microsoft 365 구입 FAQ(질문과 대답)

음성 액세스 명령 목록

라이브 캡션 또는 음성 액세스 설정 문제 해결

음성 액세스를 사용하는 방법

음성 액세스 시작

이 문서는 Windows(으)로 음성을 사용하여 PC를 제어하고 텍스트를 작성하려는 사용자를 위한 것입니다. 이 문서는 Windows 접근성 기능에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있는 [Windows용 접근성 지원](#) 콘텐츠 집합의 일부입니다. 일반적인 도움을 받으려면 [Microsoft 지원 홈을 방문하세요](#).

이 문서는 사용자 인터페이스, 설정 및 음성 액세스 모드를 숙지하는 데 도움이 됩니다. 음성 액세스 가이드를 여는 방법도 알아봅니다. 음성 액세스 명령 목록은 [음성 액세스 명령 목록](#)으로 이동합니다.

음성 액세스는 모든 사용자가 인터넷 연결 없이 음성만 사용하여 PC를 제어하고 텍스트를 작성할 수 있도록 하는 Windows 11 기능입니다. 예를 들어, 앱을 열고 전환하고, 웹을 탐색하고, 음성을 사용하여 이메일을 읽고 작성할 수 있습니다. [음성 액세스를 사용하여 PC 제어 및 음성으로 텍스트 작성](#)에서 자세한 내용을 알아보세요.

음성 액세스는 Windows 11 버전 22H2 이상에서 사용할 수 있습니다. Windows 11 22H2 새로운 기능 및 업데이트를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 [최근 Windows 업데이트의 새로운 기능을 참조하세요](#). 사용하고 있는 Windows 버전이 확실하지 않은가요? [Windows 버전 찾기](#)를 참조하세요.

이 항목의 내용


- [음성 액세스 가이드](#)
- [음성 액세스 UI 알아보기](#)
 - [마이크 단추 및 상태](#)

- [시각적 피드백](#)
- [음성 액세스 설정](#)
- [음성 액세스 도움말](#)
- [음성 액세스의 다양한 모드](#)

음성 액세스 가이드

음성 액세스 가이드는 음성 액세스를 시작하는 데 필요한 기본 음성 액세스 명령을 학습하고 연습하는 데 도움이 됩니다. 가이드의 각 페이지에는 왼쪽의 다양한 지침과 오른쪽의 연습 영역이 표시됩니다. 왼쪽의 지침에 따라 음성 명령을 학습하여 다양한 메뉴 및 옵션과 상호 작용하고, 마우스 포인터를 사용하고, 텍스트를 지시할 수 있습니다.

음성 액세스 설정이 완료되면 가이드를 시작하고 명령을 숙지하는 것이 좋습니다. 나중에 언제든지 음성 액세스 도움말 메뉴에서 가이드에 액세스하여 가이드에 액세스할 수 있습니다.




1. 음성 액세스 가이드를 빠르게 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 마이크를 설정한 후 즉시 음성 액세스 사용을 시작하거나 먼저 가이드를 열 수 있습니다. 자세한 내용은 [음성 액세스 설정을 참조하세요](#).
- 음성 액세스 UI에서 도움말 단추를 선택한 다음 대화 **형 가이드 시작**을 선택합니다.
- 음성 액세스가 수신 대기 중일 때 "음성 액세스 가이드 열기"라고 말합니다.

음성 액세스 UI 알아보기

음성 액세스 UI는 음성 액세스를 성공적으로 실행한 후 화면 위에 도킹된 막대입니다. 막대를 사용하면 마이크를 제어하고, 명령을 말하는 대로 보고, 명령 진행률 및 실행 상태 알 수 있습니다. 설정 메뉴에서 다양한 음성 액세스 설정에 액세스하고 도움말 메뉴에서 음성 액세스가 제공하는 다양한 도움말 리소스에 액세스할 수도 있습니다.




이 섹션에서는 음성 액세스 UI의 제어 단추에 대해 설명합니다.


마이크 단추 및 상태

음성 액세스에는 다음 세 가지 마이크 상태가 있습니다.


- 절전 모드 상태: 음성 액세스는 수신 대기 상태로 전환하는 명령을 제외하고 사용자가 말하는 내용에 반응하지 않습니다. 수신 대기 상태로 전환하려면 음성 액세스 절전 모드 해제 단어인 "음성 액세스 절전 모드 해제"라고 말하거나 마이크 단추를 클릭합니다.



- 수신 상태: 음성 액세스는 사용자가 말하는 모든 것을 수신 대기하고 유효한 명령을 인식하는 경우 지침을 실행합니다. 그렇지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다.



- 마이크 꺼진 상태: 음성 액세스는 이 시점에서 완전히 꺼져 있으며 음성을 듣지 않습니다. 수신 대기 상태로 전환하려면 마이크 단추를 클릭해야 합니다.



상태 간에 전환할 수 있는 세 가지 방법이 있습니다.

- 음성 명령을 통해
- 바로 가기 키
- 마우스 클릭을 통해

작업	명령 문구	바로 가기 키	마우스 클릭(마이크 단추)
음성 액세스를 깨워 주세요.	"음성 액세스 절 해 제"	Alt+Shift+B	절전 모드에서: 왼쪽 클릭 마이크 끄기 상태에서: 길게

작업	명령 문구	바로 가기 키	마우스 클릭(마이크 단추)
	"음소거 해제"		누르기
음성 액세스를 절전 모드로 설정합니다.	"음성 액세스 절전 모드" "음소거"	Alt+Shift+B	수신 대기 상태에서: 왼쪽 클릭
마이크를 끕니다.	"마이크 끄기"	Alt+Shift+C	수신 대기 상태에서: 길게 누르기
마이크를 켵니다.	해당 없음	Alt+Shift+C	마우스 왼쪽 단추 클릭

참고

마이크를 설정하고 테스트하는 데 도움이 필요한 경우 [Windows에서 마이크를 설정하고 테스트하는 방법을 참조하세요.](#)


시각적 피드백

음성 액세스에는 음성 액세스가 처리되고 실행되는 시간까지 어떤 일이 발생하는지 이해하는 데 도움이 되는 강력한 피드백 시스템이 있습니다.


- 실시간 피드백: 음성 액세스가 수신 대기 상태인 경우 음성 액세스 UI의 왼쪽에 말하는 내용이 표시됩니다. 그것은 텍스트에 음성의 전사입니다. 음성 액세스가 어떤 소리를 들었는지 알아보려면 이를 참조하세요.



- 명령 실행 상태: 음성 액세스 UI의 중앙에 표시되는 피드백입니다. 명령을 말한 후 음성 액세스에서 음성을 처리하고 있음을 알 수 있는 위치는 다음과 같습니다.
- 명령 실행 피드백: 음성 액세스가 음성을 처리한 후 유효한 명령인 경우 해당 작업을 수행합니다. 그렇지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다. 이 피드백은 작업이 수행되거나 음성 액세스가 지정된 작업을 수행할 수 없는 경우에 나타납니다.



음성 액세스 설정





설정 단추를 클릭하면 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **기본 마이크 선택:** 이 메뉴를 사용하면 사용 중인 마이크와 다른 마이크로 전환하거나 원하는 마이크를 찾을 수 없는 경우 새 마이크를 추가할 수 있습니다. 또한 이 메뉴에서 Windows **소리** 설정에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
- **관리 옵션:** 이 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.

- **유체 받아쓰기:** 이 기능은 현재 영어로 제공되며 Copilot+ PC 디바이스에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [유체 받아쓰기](#)를 참조하세요.
- **자동 문장 부호 켜기:** [자동 문장 부호 켜기](#)를 참조하세요.
- **욕설 필터링:** [욕설 필터링 사용](#)을 참조하세요.
- **자동 시작 설정:** **접근성 설정>음성** 섹션이 열립니다. 여기서는 컴퓨터에 로그인하기 전이나 후에 음성 액세스를 자동으로 시작할 수 있습니다.
- **언어:** 이 메뉴에는 음성 액세스를 사용할 수 있는 언어 목록이 포함되어 있습니다. 즉시 전환할 수 있는 "사용할 준비가 된" 언어와 음성 팩 사용을 시작하기 전에 음성 팩을 다운로드해야 하는 "다운로드 가능" 언어가 있습니다.
- **연기하기 전에 대기 시간:** 다양한 옵션 중에서 선택하여 말하기 속도와 일치하는 대기 시간을 선택합니다. 설정한 기간을 기다린 후 음성 액세스가 명령 또는 입력을 처리하기 시작합니다. 기본적으로 **보통 (0.5초)**로 설정됩니다.
- **어휘에 를 추가** 합니다. 발음하기 어려운 단어를 포함한 고유한 단어를 음성 액세스의 사전에 추가하여 받아쓰기 정확도를 향상시킵니다. 음성 액세스가 보다 컨텍스트를 인식하고 특정 어휘를 사전에 이해하는 데 도움이 되는 편견을 만들어 이러한 단어를 보다 정확하게 인식할 확률을 높입니다. 음성 명령 **"어휘에 추가"**를 사용하여 직접 이 작업을 수행할 수도 있습니다.
- **음성 액세스 끄기:** 화면 위쪽에서 음성 액세스 UI를 제거하고 음성 액세스를 닫습니다. 음성 액세스를 다시 시작하려면 **설정>접근성>음성**으로 이동합니다.

음성 액세스 도움말

"음성 액세스 절전 모드 해제" 또는 마이크 단추를 눌러 음성 액세스를 활성화합니다.




도움말 단추를 클릭하면 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **모든 명령 보기:** 이렇게 하면 음성 액세스를 사용하여 다른 작업을 수행할 때 도움이 되는 모든 음성 액세스 명령 목록으로 이동합니다. 왼쪽의 명령 범주 목록에서 필요한 명령을 찾거나 검색 창을 사용하여 필요한 항목을 빠르게 입력할 수 있습니다.

팁

"무슨 말을 할 수 있나요" 또는 "모든 명령 표시"라고 말하여 명령 도움말 목록을 표시할 수도 있습니다.



특정 명령의 의미, 사용 방법 및 예제를 보려면 도움말 페이지에서 명령을 클릭합니다.

- **대화형 가이드 시작:** 처음으로 음성 액세스를 시작하고 설정할 때 열리는 것과 동일한 가이드를 가져옵니다. 이를 사용하여 다양한 음성 명령 작업을 연습할 수 있습니다.

팁

"음성 액세스 가이드 열기"라고 말하여 가이드를 표시할 수도 있습니다.


- **음성 액세스에 대한 자세한 정보:** 이 옵션을 사용하면 음성 액세스 설명서에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
- **Microsoft 개인정보처리방침 보기:** 이 옵션을 사용하면 Microsoft 개인정보처리방침에 액세스하여 볼 수 있습니다.
- **피드백 제공:** 피드백 허브로 이동하여 음성 액세스를 사용하는 동안 표시되는 문제를 기록하거나 Microsoft에 대해 가지고 있는 제품 개선 제안을 보낼 수 있습니다.

참고

음성 액세스를 끄면 음성 액세스 UI가 제거됩니다. 이 작업은 설정 메뉴 또는 음성 명령 "음성 액세스 끄기" 또는 "음성 액세스 중지"를 사용하여 수행할 수 있습니다.

음성 액세스의 다양한 모드

수행할 작업에 따라 세 가지 모드로 작업할 수 있습니다. 기본 모드에서는 명령과 작성 텍스트 간에 원활하게 전환할 수 있습니다. 받아쓰기를 제외한 모든 작업을 수행하기 위한 명령만 실행하려면 명령 모드를 사용합니다. 텍스트를 받아쓰고 명령을 실행하지 않으려면 모든 입력을 편집 가능한 필드에서 입력할 항목으로 처리하는 받아쓰기 모드를 사용합니다.



함수

명령

명령 전용 모드로 전환합니다.

"명령 모드"

받아쓰기 전용 모드로 전환합니다.

"받아쓰기 모드"

기본 모드(명령 & 받아쓰기)로 전환합니다.

"기본 모드"

참고

음성 액세스는 어떤 모드에 있는지도 시각적으로 알 수 있습니다. 명령 모드 또는 받아쓰기 모드에 있는 경우 UI에 모드가 표시됩니다. 기본 모드인 경우 UI에 특정 메시지가 없습니다.

참고 항목

[음성으로 텍스트 받아쓰기](#)

[음성을 사용하여 Windows 및 앱 작업](#)

[음성으로 마우스 사용](#)

[음성을 사용하여 화면의 항목과 상호 작용](#)

[음성으로 키보드 사용](#)

[음성 액세스 관련 자주 묻는 질문](#)

장애가 있는 고객에 대한 기술 지원

Microsoft는 모든 고객에게 최상의 경험을 제공하고자 노력합니다. 접근성과 관련된 장애 또는 질문이 있는 경우 [Microsoft Disability Answer Desk](#)에 기술 지원을 요청하세요. Disability Answer Desk 지원 팀은 널리 사용되고 있는 다양한 지원 기술에 능숙하며 영국 수화, 스페인 수화, 프랑스 수화, 미국 수화를 통해 지원할 수 있습니다. Microsoft Disability Answer Desk 사이트를 방문하여 거주 지역의 연락처 세부 정보를 확인하세요.

정부, 상업 또는 엔터프라이즈 사용자인 경우 [엔터프라이즈 장애인 답변 데스크](#)에 문의하세요.

이 정보가 유용했나요?

예

아니요

새로운 기능	Microsoft Store	교육	기업 고객	개발자 및 IT	회사
Surface Pro	계정 프로필	Microsoft Education	Microsoft AI	Microsoft 개발자	채용 정보
Surface Laptop	다운로드 센터	교육용 장치	Microsoft Security	Microsoft Learn	Microsoft 정보
조직원 Copilot	Microsoft Store 지원	교육용 Microsoft Teams	Azure	AI 마켓플레이스 앱 지원	회사 뉴스
개인 사용자용 Copilot	반품/환불	Microsoft 365 Education	Dynamics 365	Microsoft Tech 커뮤니티	Microsoft 개인 정보 보호
Microsoft 365	주문 조회	Office Education	Microsoft 365	Microsoft Marketplace	투자자
Microsoft 제품 살펴보기		교육자 트레이닝 및 개발	Microsoft Advertising	Microsoft Power Platform	
Windows 11 앱		학생 및 학부모용 특가 혜택	Microsoft 365 Copilot	소프트웨어 회사	
		Azure for students	Microsoft Teams	Visual Studio	



한국어(대한민국)



개인 정보 선택 사항

소비자 상태 개인정보처리방침

Microsoft에 문의

개인정보처리방침 및 위치정보이용약관

사용약관

상표

광고 정보

© Microsoft 2026

한국마이크로소프트(유)

대표이사: 조원우

주소: (우)110-150 서울 종로구 종로1길 50 더 케이트원타워 A동 12층

전화번호: 02-531-4500, 메일: ms-korea@microsoft.com

사업자등록번호: 120-81-05948 [사업자정보확인](#)

호스팅서비스 제공자: Microsoft Corporation

통신판매신고: 제2013-서울종로-1009호

사이버몰의 이용약관: [Microsoft Store 판매 약관](#)