Pavotek MapTile — Hızlı Kullanım Kılavuzu

Berke K.

12 Ağustos 2025

Hızlı Özet

Projede dört uygulama var: **MapTileDownloader** (harita indir), **MapTileApi** (sunucu), **ProgressNotifier** (canlı ilerleme) ve **BlazorDashboard** (kontrol paneli). Acelen varsa şu adımları takip et: API aç, WS aç, Downloader çalıştır, Dashboard'ta giriş yap ve izle.

Hemen Başla (3 adım)

1. Repo'yu klonla:

git clone https://github.com/2118121026-berke-kuruoglu/PavotekProje2.git

- 2. Servisleri sırayla aç:
 - MapTileApi: proje klasöründe dotnet run (ör: http://localhost:5145)
 - ProgressNotifier: dotnet run (ws://localhost:5000/ws)
 - BlazorDashboard: dotnet run veya Visual Studio ile çalıştır
 - MapTileDownloader: Visual Studio ile açıp çalıştır
- 3. Dashboard'a gir, register/login yap, maps sayfasını aç.

Günlük İş Akışı

- 1. Downloader'ı aç. İndirilecek bölge, zoom aralığı seç. İndir tuşuna bas.
- 2. Downloader indirmeye başlar. İlerleme ProgressNotifier üzerinden Dashboard'a gider.
- 3. Dashboard Maps sayfasında canlı ilerleme barı görürsün. İndirme bitince liste otomatik güncellenir.
- 4. Haritayı görüntülemek için Haritayı Göstere bas. Leaflet tile'ları API'den çeker.

Kullanıcı Yönetimi

- Register: Yeni kullanıcı oluştur.
- Login: Giriş yap. Giriş yaptıktan sonra menüde Maps görünür.
- Logout: Menüden çıkış yap. Yeniden giriş gerekir.

Kısa Sorun Giderme

- Haritalar görünmüyor: MapTileApi açık mı? API loglarını kontrol et. Tile URL doğru mu? (port ve mapId)
- Tile istekleri tarayıcıda engelleniyor: API'de CORS aktif mi? (Dashboard origin izinli olmalı)
- İlerleme gözükmüyor: ProgressNotifier çalışıyor mu? Downloader ilerleme gönderiyor mu?
- Sayfa yenilenince çıkış oluyorsan: Tarayıcıda localStorage ile oturum saklanması gerek. (Bu projede 'UserSession' initialize edilmelidir.)

Küçük İpuçları

- Projeleri aynı ana klasör altında tut. Relative pathler ona göre hesaplanır.
- 'appsettings.json' içinde tile kökünü ayarlamak en sağlam yöntemdir.
- Hata alınca önce API konsoluna bak. Çoğu hata orada görünür.