#### Lab 7. Servidor Web

### Objectiu:

- Preparar una màquina amb un servidor Apache que serveixi a varis llocs web.

#### Que farem:

- Ja que no tenim el servidor DNS, posarem els noms/ip de forma local a 2 màquines
- Configurem un lloc web per defecte on hi hagi un missatge d'error a l'arrel
- Les pagines web dels usuaris penjaran d'aquest web per defecte
- Configurarem 2 llocs web Named-Based
- Configurarem 2 llocs web IP-Based, un per accés SSL i l'altre per accés de la intranet.

#### Lliurament:

- A la tasca del moodle hi penjarem un fitxer anomenat gsx\_cognom1a\_cognom1b.tgz que contingui:
  - un pdf amb els scripts amb la sintaxi en color, els fitxers de configuració principals (en color) i les sortides txt de les proves realitzades,
  - els scripts,
  - tots els fitxers de configuració.

### SERVER:

- Preparar diversos fitxers index.html indicant el lloc que estem accedint.
  - /var/general/index.html
  - / var /catàleg/index.html
  - / var /productes/index.html
  - / var /botiga/index.html
  - / var /intranet/index.html
- Fitxers de configuració Apache de cada pagina web
  - o /etc/apache2/sites-available/general/index.html
  - o /etc/apache2/ sites-available/catàleg/index.html
  - /etc/apache2/ sites-available/productes/index.html
  - o /etc/apache2/ sites-available/botiga/index.html
  - /etc/apache2/ sites-available/intranet/index.html
- Pegar la definició de les maquines a /etc/hosts

0	192.168.1.100	www.gsx.ct	general	defecte
0	192.168.1.100	www.cataleg.gsx.ct	catàleg	
0	192.168.1.100	www.productes.gsx.ct	productes	
0	192.168.1.200	www.botiga.gsx.ct	botiga	
0	172.17.1.2	www.intranet.gsx	intranet	


- Configurem els virtual hosts
  - o Ifconfig eth0:0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0
  - o Ifconfig eth0:1 192.168.1.200 netmask 255.255.0.0
  - o Ifconfig eth0:2 172.17.1.2 netmask 255.255.255.0
- Matar la configuració del network manager
  - o Arranquem l'script: mata\_automatic.sh amb permisos root

## **CLIENT**


- Pegar la definició de les maquines a /etc/hosts

0	192.168.1.100	www.gsx.ct	general	defecte
0	192.168.1.100	www.cataleg.gsx.ct	catàleg	
0	192.168.1.100	www.productes.gsx.ct	productes	
0	192.168.1.200	www.botiga.gsx.ct	botiga	
0	172.17.1.2	www.intranet.gsx	intranet	


- Per poder accedir necessitem afegir adreces virtuals a la maquina client (verifiquem que la interfície amb el qual treballa és eth# en aquest cas eth0)
  - o Ifconfig eth0:0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0
  - o Ifconfig eth0:1 172.17.1.10 netmask 255.255.0.0
- Matar la configuració del network manager
- En cas de necessitat hem de afegir manualment les taules IP de la xarxa local a les taules de Routing
  - o Route: add -net 192.168.1.0/24 gw 10.x.y.z dev eth0
- 2. prova d'accés a la pagina de cataleg i productes.




4. configurem que els usauris només pengin del servidor per defecte.




6. configurem el lloc web de la intranet basant-nos en la ip, no podem accedir des de el client.



7. modifiquem el defualt-ssl per a servir la botiga:







## **SERVIDOR** continuació:

- Editem el fitxer index.html general del Apache indicant-hi un missatge d'avis que allí no hauria d'haver arribat, etc.
- Configurarem els webs:
  - Accés basat en noms, cadascun en directoris diferents, els activem i comprovem que funcionen.
    - Catàleg
    - Productes
  - o Accés basat en IP
- Els fitxers del contingut de la pagina web han de pertànyer al grup i permisos:
  - Chgrp –R www-data /directori
  - o Chmod –R 2750 /directori
- Fer un script que ens crei un nou usuari...
  - o createUserMyWeb.sh
    - crear usuari amb la comanda useradd
    - crear els fitxers que ens especifica
      - atorgar correctament els permisos als fitxer perquè el usuari el pugui retocar


2. el servidor pot accedir a la pròpia pàgina.



## 3. crear script usuaris




- 4. configurarem que els usuaris nomes pengin del servidor per defecte.
  - Activem el mòdul userdir.conf
    - He inserta el userdir.conf dins del fitxer de configuració del general, però encara em permet accedir desde <u>www.cataleg.gsx.ct</u>.




## 5. heu vist un missatge d'error en anglés? No

- aplicar el patch catalanitzador:




6. creem la configuració del lloc web de la intranet basant-nos en la IP.

- Tansols s'hi pot accedir desde les ip's:



## 7. modifiquem el default-ssl per a servir la botiga

- Comprovar el seu accés:



# Lo que queda per implementar:

- Mecànicament:
  - o Pegar els scripts i fitxers de configuració and sintax color en aquest pdf
  - o Adjuntar els fitxers de configuració principal amb un tar
  - o Adjuntar el script en un amb el pdf i fitxers de configuració