```
uexSlidePager
   滑动切换页面功能
方法
   openSlidePager 创建滑动页面
   closeSlidePager 移除滑动页面
   setCurrentPage 设置当前页
监听方法
   onPageClick 点击页面的监听方法
   onChangeColor 颜色改变的监听方法
openSlidePager
   创建滑动页面
   uexSlidePager.openSlidePager (topMargin, contents, icons, colors)
说明:
   创建滑动页面
参数:
   topMargin:(Number 类型) 必选 距离顶部的距离
   contents:(Array 类型) 必选 内容页数组,支持协议路径,详见 CONSTENT 中
Path Types
   icons:(Array 类型) 必选 图标数组,支持协议路径,详见 CONSTENT 中 Path
Types
   colors:(Array 类型) 必选 颜色数组
平台支持:
   Android2.2+
   iOS4.3+
版本支持:
   3.0.0+
示例:
<!doctype html>
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport"</pre>
       content="target-densitydpi=device-dpi,width=device-width, initial-scale=1,
user-scalable=no, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css">
 <title>uexSlidePager</title>
 <script type="text/javascript">
        function openSlideWindow(){
           var topMargin = document.getElementById("title").offsetHeight;
["res://pages/page1.html","res://pages/page2.html","res://pages/page3.html","res://pag
```

```
es/page4.html","res://pages/page5.html","res://pages/page6.html","res://pages/page7.ht
ml","res://pages/page8.html","res://pages/page9.html"];
              var icons =
["res://img/icon1.png","res://img/icon2.png","res://img/icon3.png","res://img/icon4.pn
g","res://img/icon5.png","res://img/icon6.png","res://img/icon7.png","res://img/icon8.
png","res://img/icon9.png"];
              var colors =
["#D0D0D0","#4A4AFF","#82D900","#B87070","#B9B973","#95CACA","#FFD306","#EA7500","#FF8
F59"];
              uexSlidePager.openSlidePager(topMargin, contents, icons, colors);
          }
         function onPageClick(index){
       alert(index);
         }
             function onChangeColor(color){
                       document.getElementById('title').style.backgroundColor = color;
         }
             function closeSlidePager(color){
                       uexSlidePager.closeSlidePager();
         }
          window.uexOnload = function(){
             openSlideWindow();
             uexSlidePager.onPageClick = onPageClick;
             uexSlidePager.onChangeColor = onChangeColor;
          }
   </script>
</head>
         <body ontouchstart>
          <div id="title" class="tit ub ub-pc ub-ac c-pa ub-img mar2">
       <div class="ub ub-f1 ub-ac font3 pad1">正益无线</div>
      <div class="ub ub-ac" ontouchstart="zy_touch('btn-act')"</pre>
onclick="uexSlidePager.setCurrentPage(0);">
          <img src="img/return.png" class="marl ub ub-pc rewh ub-img">
          </img>
       </div>
    </div>
         </body>
</html>
closeSlidePager
    创建滑动页面
    uexSlidePager.closeSlidePager()
说明:
```

```
创建滑动页面
参数:
   无
平台支持:
   Android2.2+
   iOS4.3+
版本支持:
   3.0.0+
示例:
   见 openSlidePager 方法示例
setCurrentPage
   设置当前页
   uexSlidePager.setCurrentPage (index)
说明:
   设置当前页
参数:
  index:(Number 类型)必选 索引
平台支持:
   Android2.2+
   iOS4.3+
版本支持:
   3.0.0+
示例:
   见 openSlidePager 方法示例
onPageClick
   点击页面的监听方法
   uexSlidePager.onPageClick (index)
说明:
   点击页面的监听方法
参数:
   index:(Number 类型)必选 索引
版本支持:
   3.0.0+
示例:
   见 openSlidePager 方法示例
onChangeColor
   颜色改变的监听方法
   uexSlidePager.onChangeColor (color)
说明:
```

颜色改变的监听方法

参数:

color:(String 类型)必选 颜色值

版本支持:

3.0.0+

示例:

见 openSlidePager 方法示例