Casino slot (Frozen Slot)

Ссылка на фигму

https://www.figma.com/file/1BZi002whBuv1gk7epg7QC/CASINO-SLOTS?node-id=0%3A1

Вайлд - 5 х 350

Символ Вайлд заменяет любой символ на барабане. Вайлд не может заменить Скаттер. если собирается 5 вайлдов = 350 баллов



Скаттер

Скаттер - специальный символ, запускающий фри спины.

5 х 10 фри спинов

4 х 8 фри спинов

3 х 6 фри спинов

При появлении 3,4,5 Скаттеров в любой части экрана фича запускается. Во время фри спинов могут выпасть дополнительные бесплатные вращения

скаттеры на всех уровнях разные по значениям.



Когда срабатывает скаттер, появляется окно , показывающее кол-во фри спинов, которое заработал игрок

FREE SPIN FREE SPIN

Фри спины

Добавляются в прогрес бар для фри спинов при появлении 3х или более Скаттеров на любых позициях. Фри спины ретриггерятся



Страница Info

Скроллится вверх вниз, экраны сменяют друг друга - блочный скроллинг. Таким образом скролится info в 2х играх. Перейти в этот раздел можно по кнопке инфо на футере




Линии

Чтобы выиграть, нужно собрать одинаковые символы в ряд. Эти ряды называются линиями. Сочетание работают, только если символы собрались по ним. Если по линии собралось больше 3х одинаковых символов - она сработала.

Если сочетания выпадают на несколько разных линий, но их символы одинаковые, значения складываются.

Для каждого уровня есть свои линии.





Bet - ставка, выставляется игроком вручную.

Выигранная ставка = Ставка + Баллы * 0,01 * Ставка

500 = 500 + 0,9 * 500 = 500 + 450 = 950 150 = 150 + 0,25 * 150 = 150 + 37,5 = 150 + 37 = 187



Max bet - максимальная ставка - 3000



Кнопка Spin

По умолчанию эта кнопка на всех уровнях имеет свой цвет, с надписью Spin. При простом нажатии происходит вращение барабана, всегда с последней ставкой которую поставил игрок,

Если у игрока есть фри спины. то заполняется прогресс бар для спинов на то кол-во , которое доступно игроку. (заработал во время игры + 10 бесплатных спинов дается при первом открытии уровня, после прохождения одного уровня, на новомуровне тоже будет полный прогресс бар спинов 10/10)



Символы и их значения

В линию может собираться от 3 до 9 символов (смотри скрины - есть уровни, на которых собираются 9 символов), у каждого символа есть свое значение. Эти значения - кол-во монет, нужны для открытия новых уровней.



Рамки и символы

У символов есть разные рамки.

Смотри в папках на диске - 1,2,3 и тд - номера папок соответствуют уровням. В каждой папке отдельно символы и элементы.

Кнопка звука

Тут можно регулировать громкость звука. на всех уровнях одинаково.

Чтобы закрыть окно надо нажать на кнопку назад, расположена в левом верхнем углу всплывающего окна звука.





