
# 2017-12-30 模板管理

小書匠

#### 目录

概述	1
基础模板	1
普通模板	1
脚本模板	1
默认模板	2
模板管理	2
模板脚本	2
支持模板脚本的属性	2
模板脚本语法	2
模板脚本示例	2
注	3
将当前文章保存为模板	3
模板同步	3
模板导入, 导出	3
使用模板	4
快速创建文章	4
快速创建文章模板选定规则	5
选择模板创建文章	4
	THE STATE OF THE S



从 5.2.0 版本开始, 小书匠提供了单独的模板管理功能, 用户可以创建并维护自己的多个模板, 并在创建新文章时, 可以选择自己想使用的模板。

## 基础模板

概述

基础模板是在用户还没有创建任何模板,或者没有设定任何默认模板时,新创建文章所使用的模板。同时基础模板也是用户创建普通模板时使用的模板。基础模板只提供正文的模板内容。

## 普通模板

普通模板就是用户自己创建的模板。普通模板提供了比基础模板更多的模板字段,比如标题,标签,文章内的自定义样式,以及附件。

## 脚本模板

脚本模板提供了在使用模板时,允许先执行模板里的脚本,然后再创建文章。基础模板默认为脚本模板,普通模板需要用户在创建或修改时,通过选项确认是否具有执行脚本功能。

## 默认模板

用户在创建多个普通模板后,可以选择其中的一个模板,做为默认模板。设定默认模板后,用户新建文章时,将自动使用默认模板来创建文章。

## 模板管理

用户可以通过 小书匠主按钮>模板 进入模板管理页面。模板管理页面提供了创建,修改, 删除模板, 以及设定系统创建新文章时使用的默认模板。



## 模板脚本

小书匠提供了模板脚本功能,用户可以在模板里嵌入脚本,系统在用模板创建文章时,先执行脚本内容,再将最后结果创建成新的文章。

## 支持模板脚本的属性

支持模板脚本的字段有标题, 正文, 自定义样式

### 模板脚本语法

小书匠使用 underscorejs 来执行模板内的脚本,理论上用户可以使用所有系统内置的 javascript 脚本函数。

#### 模板脚本示例

可以通过 moment 插件生成一个当前日期, 时间的文章内容。

```
1 ---

2 title: 使用 moment 生成当前时间

3 ---

4


5 您在 <% print(moment().format('YYYY-MM-DD hh:mm:ss'))%> 创建了一篇新文章
```

#### 注

脚本模板的使用需要有一定的 javascript 语法知识

## 将当前文章保存为模板

点击 另存为 按钮, 进入第三方绑定选择页面(如果用户使用了第三方绑定存储,点击选择其他绑定),然后在左下脚点击保存为模板



另存为模板

## 模板同步

小书匠为付费用户提供了模板同步功能,只要在小书匠用户管理页面下,打开 实时同步客户端配置,系统将会自动同步用户创建的模板。需要注意的是,用户管理页面下提供的配置参数导出不包含模板内容,有需要模板导出,导入功能的,需要在模板管理页面下操作。

## 模板导入,导出

小书匠除了提供模板同步功能外, 还提供了模板导入导出功能, 方便用户保存自己的模板, 同时也可以将自己创建的模板分享给其他用户。模板导入, 导出可以在模板管理页面下操作。

## 使用模板

## 快速创建文章


直接点击 新建 按钮,系统就会按照规则选定一个模板创建文章

#### 快速创建文章模板选定规则

- 1. 如果用户还未创建任何普通模板,系统将直接使用基础模板的内容来创建文章
- 2. 如果用户创建了普通模板, 但还没有指定任何默认模板, 系统也将直接使用基础模板的内容来创建文章
- 3. 如果用户创建了普通模板,并指定了默认模板,系统将使用默认模板的内容来创建文章

## 选择模板创建文章

1. 将鼠标移到新建按钮后,系统会弹出下拉框,列出最近使用的 10 篇模板,选择想要的模板创建文章



选择模板

2. 如果想选择更多模板,可以点击下拉框的 更多 按钮



选择更多模板

- 3. 进入模板选择页面后, 用户可以查看选择自己创建的所有模板
- 4. 模板选择页面提供了标题搜索, 及标签过虑功能, 方便用户更快定位自己想要使用的模板
- 5. 在模板页面下,点击相应的条目,系统将使用该模板创建文章