

1. Identify patient correctly

تأكد من هوية المريض

تأكد من اسم المريض ورقم الملف/السوار قبل أي إجراء عشان ما  يحصل خطأ.

2. Wash hands and wear PPE

اغسل يديك وارتي أدوات الوقاية الشخصية

غسل يدين كويس + جواني (وكمامة لو مطلوبة) لحماية المريض ونفسك  من العدوى.

3. Explain procedure to patient

اشرح الإجراء للمريض

تقولي له هتعملي إيه وليه، وطمنيه عشان يقل القلق ويتعاون معاك .

4. Remove dressing covering the chest tube insertion site

إزالة الغيار القديم من مكان الأنبوبة الصدرية

تشيلي الغيار بهدوء وتبصي على مكان الأنبوبة لو فيه احمرار أو إفرازات .

5. Using sterile technique, wrap petroleum gauze around the chest tube insertion site

باستخدام تقنية معقمة، ضعي شاش فازلين حول مكان دخول الأنبوبة

الشاش الفازلين يمنع دخول هوا للصدر ويقلل خطر الاسترواح الصدري .

6. Place a precut sterile drain dressing over the petroleum gauze

ضعي شاش معقم مشقوق فوق شاش الفازلين

الفتحة تكون حوالين الأنبوبة عشان تثبت في مكانها .

7. Place a second sterile precut drain dressing over the first one with opening in opposite direction

ضعي شاش معقم مشقوق ثاني بالعكس فوق الأول

ده يقلل أي فراغ ويمنع تسريب هوا .

8. Place a large drainage dressing over the two precut dressings

ضعي شاش كبير فوق الاثنين

لامتصاص أي إفرازات وتثبيت الغيار كويس .

9. Secure dressing with 2 inches silk tape covering completely

ثبتي الغيار بشريط لاصق حرير بعرض 2 بوصة
تتأكدي إن الغيار متغطّي كله ومش بيتحرك 📌

10. Write date, time, and initials on dressing

اكتبي التاريخ والوقت واسمك على الغيار
ده مهم للمتابعة ومعرفة آخر تغيير للغيار 📌

11. Remove PPE and wash hands

خلع أدوات الوقاية وغسل اليدين
تمنعي نقل عدوى لأي مريض ثاني 📌

12. Assess patient every 1–2 hours for any changes

تقييم المريض كل 1–2 ساعة

تتابعي:

- التنفس
- العلامات الحيوية
- مستوى الوعي

- وجود ضيق نفس أو ألم
-

13. Mark drainage level hourly or per shift on drainage chamber

تسجيل كمية التصريف كل ساعة أو كل شيفت
تعملي علامة بالقلم على العبوة وتشوفي الزيادة أو النقصان 📌

14. Check for air leaks by observing bubbling and occluding tubing

فحص وجود تسريب هوا

تبصي على الفقاقيع في غرفة الماء 📌

- Air leak = فقاقيع مستمرة
 - تسدي الأنبوبة مؤقتاً لتعرفي مصدر التسريب (بحسب البروتوكول)
-

15. Keep drainage tubing free of dependent loops

الحفاظ على الأنبوبة بدون انثناءات أو التواءات

الأنبوبة تكون مستقيمة عشان التصريف يمشي بسهولة 📌

16. Observe tidaling in water-seal chamber with respiration

(Tidaling) ملاحظة حركة الماء مع التنفس



- الحركة طبيعية
- غيابها ممكن يدل على انسداد أو تمدد كامل للرئة

17. Inspect insertion site daily; change dressing if soiled

فحص مكان الأنبوبة يوميًا

تدوري على:

- كريبتيشن (فرقة تحت الجلد)
- علامات عدوى (احمرار، صديد)
- تغير في الجلد
وتغيري الغيار لو اتوسخ

18. Keep system upright and below chest level; avoid clamping

الحفاظ على الجهاز أسفل مستوى الصدر وعدم قفل الأنبوبة

أثناء المشي أو النقل:

- الجهاز يفضل تحت مستوى الصدر
- ما تقفلش الأنبوبة إلا بأمر طبي

19. Assess pain and administer analgesia as prescribed

تقييم الألم وإعطاء المسكنات

تسألني المريض عن شدة الألم وتديه الدوا الموصوف

20. Obtain drainage specimen aseptically if needed

أخذ عينة من التصريف بطريقة معقمة عند الحاجة

عشان تحليلها وتشخيص سبب الإفراز