

WHSOP_003_A01

Процена на ризик од транспорт (TRA) — T1 (пример) | Transport Risk Assessment (TRA) — T1
(example)
(WHSOP_003)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

ПРИМЕР / СИМУЛАЦИЈА — пополнето со податоците што ги имаме и со пресметките од листот за калкулација; не е запис. Мерењата, потписите, броевите на пломби и логери и податоците што се дознаваат на денот се оставени празни. | EXAMPLE / SIMULATION — filled with the data we hold and the calculations on the calculation sheet; not a record. Measurements, signatures, seal and logger numbers and data known only on the day are left blank.

1 Идентификација на транспортот | Transport identification

UTID	TR-20261020-001	Датум на транспорт Transport date	20.10.2026
Иницијатор Initiator	Логистика Logistics		
Рута (код од QASOP_OXX_A06) Lane (code from QASOP_OXX_A06)	L01		
Статус на рутата Lane status	IN QUALIFICATION — PQ-1; исклучителна мерка преку контрола на промени <i>exceptional measure via change control</i>		
Важи до Valid until	— (во квалификација <i>in qualification</i>)		
Место на испраќање Dispatch point	Пјурли Планта, Којлија 1043, Петровец <i>Purely Plant, Kojlija 1043, Petrovec</i>		
Примач и адреса Consignee and address	Versa (купувач според листата за продажба) <i>Versa (buyer per the sale list); [адреса — да се внесе address — to be entered]</i>		
Растојание (km) Distance (km)		Планирано времетраење (h:min) Planned duration (h:min)	
Превозник Carrier	Kuehne + Nagel (предвиден, да се потврди) <i>Kuehne + Nagel (provisional, to be confirmed)</i>		
Возило (регистарски број) Vehicle (registration)			
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна <i>Active</i> ☐ Пасивна (термо-кебе) <i>Passive (thermal blanket)</i>		
Придружник на Пјурли Планта Purely Plant accompanying person	☐ Да <i>Yes</i> ☐ Не <i>No</i>		

2 Материјал и палети | Material and pallets

☒	Меѓупроизвод <i>Intermediate</i>	☐	Семе <i>Seeds</i>
☐	Готов производ <i>Finished product</i>	☐	Отпад <i>Waste</i>
☐	Клонови <i>Clones</i>		

№	Серија Batch	Кеси Bags	Картони Cartons	Нето маса (g) Net mass (g)	Услови Conditions
1	BG1024	44	5	43 870	15–25 °C, RH ≤ 60 %
2	BSS1024	51	6	50 200	15–25 °C, RH ≤ 60 %
3	P050162 / CJ052501/01	65	7	64 530	15–25 °C, RH ≤ 60 %
4	P050212 / CJ062501/2	147	15	146 520	15–25 °C, RH ≤ 60 %
5	P060032 / CJ082501/2	15	2	14 750	15–25 °C, RH ≤ 60 %
6	P060352 / FB012602*	76	8	75 920	15–25 °C, RH ≤ 60 %
7	P060402 / GG012603	40	4	40 000	15–25 °C, RH ≤ 60 %



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

Процена на ризик од транспорт (TRA) — Т1 (пример)

Transport Risk Assessment (TRA) — T1 (example)

Документ бр. |
Code of document:

WH SOP_003_A01

Верзија | Ver:
DRAFT

№	Серија Batch	Кеси Bags	Картони Cartons	Нето маса (g) Net mass (g)	Услови Conditions
8	P050092 / GG1024_01	1	1	870	15-25 °C, RH ≤ 60 %
9	P050152 / GP052501	152	16	151 140	15-25 °C, RH ≤ 60 %
10	P050022 / GP0824_02	209	21	208 460	15-25 °C, RH ≤ 60 %
11	P050322 / GP082501/2	23	3	22 840	15-25 °C, RH ≤ 60 %
12	HPA1024	41	5	40 830	15-25 °C, RH ≤ 60 %
13	P050052 / HPA1024_01	141	15	140 500	15-25 °C, RH ≤ 60 %
14	P060152 / J31102501	24	3	23 640	15-25 °C, RH ≤ 60 %
15	P060212 / JD112501	42	5	41 540	15-25 °C, RH ≤ 60 %
16	OPM1024	46	5	45 460	15-25 °C, RH ≤ 60 %
17	P050062 / OPM1024_02	157	16	156 140	15-25 °C, RH ≤ 60 %
18	P060242 / OPM122501	105	11	104 260	15-25 °C, RH ≤ 60 %
19	P060062 / PM092501	21	3	20 230	15-25 °C, RH ≤ 60 %
20	P060382 / SCRO12603	80	8	79 810	15-25 °C, RH ≤ 60 %
Вкупно Total	20 серии 20 batches	1480	159	1 471 510	

Палети G (8 картони) Pallets L (8 cartons)	20	Палети M (4 картони) Pallets S (4 cartons)	0
Логери за еднократна употреба Single-use loggers	40 (PQ: 2 по палета, E1 + E2) 40 (PQ: 2 per pallet, E1 + E2)		
USB логер (сериски број) USB logger (serial No.)			
3 USB по возило (PQ: жешка, студена точка, амбиент); броеви при извршување 3 USB per vehicle (PQ: hot, cold spot, ambient); numbers at execution			

Распоред на палетите во возилото (скица или опис; позиција на USB логерот) Pallet arrangement in the vehicle (sketch or description; USB logger position)
20 палети на подот, во еден слој, без допир со ѕидовите и вратите; V1: P01-P20; USB логери на жешката и студената точка од OQ 20 pallets on the floor, single layer, clear of walls and doors; V1: P01-P20; USB loggers at the OQ hot and cold spots

3 Оценка на ризик (ICH Q9) | Risk evaluation (ICH Q9)

Оценките се предлог за обука; ги потврдува QA. Секој ризик се оценува со веројатност (В) и последица (П) од 1 до 3; приоритет = В × П. Приоритет ≥ 6 бара дополнителна мерка пред одобрување; приоритет 9 бара одобрение од QP. | The scores are a proposal for training; QA confirms them. Each risk is scored for likelihood (L) and consequence (C) from 1 to 3; priority = L × C. Priority ≥ 6 requires an additional measure before approval; priority 9 requires QP approval.

№	Опасност Hazard	В L	П C	Приоритет Priority	Мерка за намалување Mitigation	Преостанат ризик Residual
1	Кражба / напад на возилото Theft / attack on the vehicle	1	3	3	полициско придружување, квалификуван превозник, неозначено возило police escort, qualified carrier, unmarked vehicle	Низок Low
2	Отстапување од рутата Route deviation	1	2	2	придружување, контролни јавувања, одобрени застанувања escort, check-in calls, approved stops	Низок Low
3	Придружувањето не се појавува / доцни Escort does not arrive / is late	2	2	4	потврда од MBR, отпремата се одложува MBR confirmation, dispatch postponed	Низок Low
4	Сезонска температура надвор од опсег Seasonal temperature out of range	2	3	6	термо-кебе, квалификувано времетраење, (контрола на температура) thermal blanket, qualified duration, (temperature control)	Низок по мерката Low after the measure



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

Процена на ризик од транспорт (TRA) — T1 (пример)

Transport Risk Assessment (TRA) — T1 (example)

Документ бр. |
Code of document:

WHSOP_003_A01

Верзија | Ver :
DRAFT

№	Опасност Hazard	В L	П C	Приоритет Priority	Мерка за намалување Mitigation	Преостанат ризик Residual
5	Влага / кондензација Humidity / condensation	1	2	2	стреч-фолија, сув товарен простор, USB логер за RH stretch film, dry load space, USB RH logger	Низок Low
6	Доцнење (сообраќај, дефект) Delay (traffic, breakdown)	2	2	4	резервно возило, време на задржување од OQ backup vehicle, hold time from OQ	Низок Low
7	Оштетување на палета / картон Pallet / carton damage	1	2	2	без препуштање, обезбедување на товарот no overhang, load securing	Низок Low
8	Губење / замена (етикети на хартија) Loss / mix-up (paper labels)	2	3	6	двојна проверка, листи на пакување, броење на секоја точка two-person check, packing lists, count at every transfer	Низок по мерката Low after the measure
9	Логер не е активиран / изгубен Logger not started / lost	2	2	4	проверка при активирање, сериски број во A04, USB логер check at start, serial No. in A04, USB logger	Низок Low
10	Регулаторно (без потврда од МВР) Regulatory (no MoIA confirmation)	1	3	3	чек-листа A05: блокира отпрема checklist A05 blocks dispatch	Низок Low
11	Друго Other					

4 Одобрена рута и застанувања | Approved route and stops

Опис на рутата (патишта, клучни точки) Route description (roads, key points)	
Место и време на почеток на придружувањето Place and time the escort starts	Којлија 1043, Петровец, 20.10.2026, 07:30 (предлог) Kojlija 1043, Petrovec, 20.10.2026, 07:30 (proposed)
Одобрени места за застанување Approved stopping points	
Контролни јавувања Check-in calls	поаѓање, средина (> 2 h), 15–30 мин пред пристигнување, пристигнување departure, mid-route (> 2 h), 15–30 min before arrival, arrival
Резервна рута / возило Backup route / vehicle	

5 Заклучок | Conclusion

☐ Транспортот е одобрен Transport approved	☐ Не е одобрен Not approved
☐ Одобрен со дополнителни мерки Approved with additional measures	

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил (Логистика / Обезбедување) Prepared (Logistics / Security)			
Одобрил (QA) Approved (QA)			
Одобрил (QP) — само при приоритет 9 Approved (QP) — only for priority 9			