



入门基础内容



一、学习内容和建议


学习内容



学习建议



The Ebbinghaus Forgetting Curve: Impact of Spaced Practice



二、VMware安装和配置介绍

(2.1) 简介

VMware是一款老牌的虚拟机软件

那么啥是虚拟机？

虚拟机就是使用虚拟化技术构建的一台抽象机器，在这个虚拟的机器中，可以运行操作系统和各种软件，用起来就像台真的电脑。

为啥要用虚拟机呢？

- 可以安装多个操作系统
比如在你笔记本的windows上，再运行一个Linux操作系统
- 虚拟机和物理机是隔离的，非常适合在里面进行各种骚操作，而不用担心会伤及物理机的系统。




(2.2) 安装

2.2.1 下载VMware

VMware现在已经可以免费使用，从官方网站：


<https://support.broadcom.com/group/ecx/downloads> 进行下载

百度网盘 链接: <https://pan.baidu.com/s/1uUtaf89SH-vFXJtxYfZ2Nw> 提取码: i1fi




2.2.2 运行安装程序


运行安装程序直接点击“下一步”。




勾选我同意协议，然后点击“下一步”。




选择默认安装位置，然后点击"下一步"。




用户体验设置两个都无需勾选，直接点击"下一步"。




可以保留桌面快捷方式即可，然后点击“下一步”。




点击“安装”，即可开始安装




耐心等待安装完成即可



安装完成




提示重新启动系统点击否，不重启




2.2.3 可能的报错

【问题1】检测到不支持的CPU




原因：CPU架构过旧、或者虚拟化嵌套导致

解决：尝试在BIOS开启Intel VT-x或AMD-V




【问题2】安装时提示此产品不支持降级



原因：从高版本安装低版本VMware会出现此问题，原高版本的VMware未彻底卸载干净导致


解决：使用工具如 windows Installer Clean Up 彻底清理原VMware



(2.3) 配置

2.3.1 创建虚拟机

1. **创建新虚拟机**: 在主页界面中, 点击“创建新虚拟机”按钮。





欢迎使用新建虚拟机向导

您希望使用什么类型的配置？

☒ 典型(推荐)(T)

通过几个简单的步骤创建 Workstation 17.5.x 虚拟机。

☐ 自定义(高级)(C)

创建带有 SCSI 控制器类型、虚拟磁盘类型以及与旧版 VMware 产品兼容性等高级选项的虚拟机。



新建虚拟机向导

^

安装客户机操作系统

虚拟机如同物理机，需要操作系统。您将如何安装客户机操作系统？

安装来源:

☐ 安装程序光盘(D):

无可用驱动器

☐ 安装程序光盘映像文件(iso)(M):

D:\ios\CentOS_7_x86_64_DVD_1804.iso

浏览(R)...

☒ 稍后安装操作系统(S)。

创建的虚拟机将包含一个空白硬盘。

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

2. **选择客户操作系统**: 选择您要安装的操作系统类型（如 Windows、Linux 等），然后点击“下一步”。

选择客户机操作系统

此虚拟机中将安装哪种操作系统？

客户机操作系统

☐ Microsoft Windows(W)

☒ Linux(L)

☐ VMware ESX(X)

☐ 其他(O)

版本(V)

CentOS 7 64 位

3. **命名虚拟机**：输入虚拟机的名称和存储位置，然后点击“下一步”。

命名虚拟机

您希望该虚拟机使用什么名称？

虚拟机名称(V):

Ubuntu

位置(L):

C:\Users\soft-\Documents\Virtual Machines\Ubuntu

浏览(R)...

在“编辑”>“首选项”中可更改默认位置。

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

指定磁盘容量

磁盘大小为多少?

虚拟机的硬盘作为一个或多个文件存储在主机的物理磁盘中。这些文件最初很小，随着您向虚拟机中添加应用程序、文件和数据而逐渐变大。

最大磁盘大小 (GB)(S): 针对 **Ubuntu** 的建议大小: 20 GB☐ 将虚拟磁盘存储为单个文件(Q)☒ 将虚拟磁盘拆分成多个文件(M)


拆分磁盘后，可以更轻松地在计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消





2.3.2 网络配置

网络连接配置

- 桥接模式
虚拟机为独立的网络节点
- NAT模式
虚拟机的网络流量需要通过宿主机进行转发
- 仅主机模式 (Host模式)
虚拟机只和宿主机有流量连接,

网络配置






2.3.3 unity


VMware的unity功能允许将虚拟机的应用程序或者窗口，直接放到宿主主机上进行操作，但是前提是需要安装VMware Tools

安装VMware tools





进入unity模式



三、其他

(3.1) Obsidian

Obsidian 是一款基于本地文件的markdown格式笔记软件。

3.1.1 安装

在官网 <https://obsidian.md/zh/> 下载软件后，下一步下一步安装完成即可

首次使用时需要选择对应的本地仓库（本地文件夹）



本地仓库选择完成后，后续新创建的文档、安装的插件都会保存在选定的本地仓库中

3.1.2 基础语法

文档默认是markdown格式，语法遵循markdown的语法，如下表

掌握下面基础语法即可覆盖 80% 的记录需求。

样式	语法	示例	
标题	# 至 #####	# 一级标题	
加粗	**文字**	重要内容	
删除线	~~文字~~	过时信息	
高亮	==文字==	核心重点	
代码块	语言 ...	python ...	
引用	>	> 专家点评	
有序列表	1.	1. 第一步	
数学公式	\$\$... \$\$	\$\$ E=mc^2 \$\$	

除了markdown语法，obsidian还支持双向链接：

双链（[[]]）：使用 [[笔记标题]] 瞬间建立关联。这是 Obsidian 形成知识网络的核心。

3.1.3 插件安装

步骤如下：

点击软件左下角的齿轮图标进入“设置”

选择“第三方插件” (Community Plugins)。

关闭“安全模式”以允许安装社区插件。


点击“浏览”进入插件市场，搜索目标插件进行安装并启用

• 插件 Custom attach location 安装




用于管理文档中插入的图片存储位置（插入的图片默认是在当前仓库根路径下，并且格式非 markdown 图片引用格式）

安装步骤参考：

【1】找到插件并安装



【2】安装完成后，启动插件同时进行设置



【3】在插件选项中修改如下配置

- 设置新附件位置

存放图片的目录路径，默认为相对路径，比如 `./local_image` 表示保存在当前笔记文件目录中的 `local_image` 目录下

支持使用引入变量来动态更改存放目录，比如 `${noteFileName}` 表示当前笔记文件名称

Core



- 修改附件重命名模式并重命名附件

设置附件重命名模式为“全部”，并开启附件重命名

附件重命名模式
 当附加文件时：
无 - 文件名保持不变。
仅粘贴的图片 - 仅对粘贴的图片进行重命名。仅当 PNG 图像内容直接从剪贴板粘贴时适用。通常用于粘贴屏幕截图。
全部 - 所有文件都会被重命名。

Should handle renames
 Whether to handle renames.
 To handle links to/from canvas files, you need to additionally install [Backlink Cache](#) plugin.

是否重命名附件文件夹
 当笔记被重命名或移动时，是否重命名附件文件夹。

是否重命名附件文件
 如果启用，当笔记被重命名或移动时，其附件将根据 **重命名的附件文件名** 设置进行重命名。

重命名的附件文件名
 查看可用 [令牌](#)。
 Leave empty to use **生成的附件文件名** setting instead.

Markdown URL 格式设置

设置图片的引用路径，并且需要明确的指定图片的名称。其中：图片的路径需要参考新附件位置设置中的值（需要一致）；图片的名称可以使用变量 `${generatedAttachmentFileName}` 表示。

Advanced

Markdown URL 格式
 插入到 Markdown 中的 URL 格式。
 查看可用 [令牌](#)。
 留空以使用默认格式。

超时时间 (秒)
 所有操作的超时时间 (秒)。
 如果 0 已设置，则禁用操作执行超时。

参考新附件位置设置

这个变量表示图片名称

全局文件设置

在选择的 文件与链接中关闭“使用wiki链接”

选项

- 关于
- 编辑器
- 文件与链接**
- 外观
- 快捷键
- 钥匙串
- 核心插件
- 第三方插件

内部链接类型
 设置在笔记中链接其他文件时插入 "[[]]" 中的文件路径类型。

始终更新内部链接
 开启后重命名文件时 Obsidian 会自动为你更新内部链接。关闭后则需要你手动确认是否更新。


使用 Wiki 链接
 开启后，在笔记中链接其他笔记或图像时，使用如 [[文件名]] 和 ![[图片名]] 这样的 Wiki 链接。关闭此选项则默认使用标准的 Markdown 超链接语法，如 []]。

检测所有类型文件
 在文件列表和快速切换中显示所有类型的文件，即使是那些目前 Obsidian 不支持的类型。开启此选项后可以对不支持的文件进行链接。

四、作业

作业任务：参考今天讲解内容，安装VMware 并创建一个空白的虚拟机即可

任务提交：vmware页面的空白虚拟机截图，参考范例如下



提交要求:

- 提交到QQ群的指定文件夹中
- 提交的文件必须是PDF文件，建议将截图放到md文档中，然后将md文档转为PDF文件输出