

Administration postes de travail

CMD et PowerShell servent tous les deux à contrôler Windows avec des commandes écrites, au lieu de passer par les fenêtres et les menus.

CMD VBS POWERSHELL

- CMD → pratique pour les commandes Windows simples et les vieux scripts `.bat`.
- PowerShell → préférable pour l'administration système, les scripts, l'automatisation et les tâches complexes.

- Faire une capture d'écran de toutes les commandes utilisées et ajouter dans le document

Partie 3 : Administration en Ligne de Commande (CMD & PowerShell)

1. Avec la commande native `net user / net localgroup` :
2. Ouvrir le terminal windows et X + ouvrir terminale cmd + admin
 - Créez l'utilisateur `j.stagiaire` avec un mot de passe temporaire :
 - `net user j.stagiaire P@ssw0rd2026! /add /comment:"Stagiaire IT" /logonpasswordchg:yes`
 - Pour avoir des infos (détails) sur l'utilisateur donné :
 - Écrire : `net user j.stagiaire`
 - Pour voir tous les users
 - `net user`
 - Pour voir les group
 - `Net localgroup`

```

PS C:\Users\prof> net user j.stagiaire
Nom d'utilisateur                j.stagiaire
Nom complet                      Stagiaire IT
Commentaire                     000 (Valeur par défaut du système)
Commentaires utilisateur        Oui
Code du pays ou de la région    Jamais
Compte : actif
Le compte expire
Mot de passe : dernier changmt. 30/09/2026 08:20:26
Le mot de passe expire          11/11/2026 08:20:26
Le mot de passe modifiable      30/09/2026 08:20:26
Mot de passe exigé              Oui
L'utilisateur peut changer de mot de passe  Oui

Stations autorisées             Tout
Script d'ouverture de session
Profil d'utilisateur
Répertoire de base
Dernier accès                   Jamais

Heures d'accès autorisé         Widgets  Tout

```

Partie 4:

- Créez le groupe local GRP_STAGIAIRES et ajoutez-y j.stagiaire :

```

net localgroup GRP_STAGIAIRES /add
net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add

```

Voir les groupes disponibles : Net localgroup

```

net localgroup "NomDuGroupe"

```

```

PS C:\Users\prof> net localgroup GRP_STAGIAIRES
Nom alias      GRP_STAGIAIRES
Commentaire

Membres

-----
j.stagiaire
La commande s'est terminée correctement.

```



Pour résumer

Objectif	Commande
Tous les utilisateurs	<code>net user</code>
Détails d'un utilisateur	<code>net user nom</code>
Créer un utilisateur	<code>net user nom motdepasse /add</code>
Supprimer un utilisateur	<code>net user nom /delete</code>
Tous les groupes	<code>net localgroup</code>
Membres d'un groupe	<code>net localgroup groupe</code>
Ajouter au groupe	<code>net localgroup groupe user /add</code>
Retirer du groupe	<code>net localgroup groupe user /delete</code>
Désactiver	<code>net user nom /active:no</code>
Réactiver	<code>net user nom /active:yes</code>

Partie 4 : Le Contrôle de Compte d'Utilisateur (UAC) & Élévation

Avec PowerShell (Module moderne LocalAccounts) :

- Affichez tous les comptes locaux et leurs SID :

```
Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, SID, PasswordRequired
```

```
PS C:\Users\prof> Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, SID, PasswordRequired
```

Name	Enabled	SID	PasswordRequired
Administrateur	False	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-500	True
c.dupont	True	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1002	True
DefaultAccount	False	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-503	False
Invité	False	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-501	False
j.stagiaire	True	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1006	True
prof	True	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1001	False
s.martin	True	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1003	True
t.support	True	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1004	True
WDAGUtilityAccount	False	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-504	True

- Désactivez le compte du stagiaire :

```
Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
```

```
PS C:\Windows\system32> Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
```

- Réinitialisez le mot de passe de c.dupont :

```
$pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss2026!" -AsPlainText -Force
Set-LocalUser -Name "c.dupont" -Password $pass
```

```
S C:\Windows\system32> $pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss2026!" -AsPlainText -Force
S C:\Windows\system32> Set-LocalUser -Name "c.dupont" -Password $pass
S C:\Windows\system32>
```

1. Si nous ouvrons une session avec le compte standard c.dupont et nous souhaitons modifier l'adresse Ip de la carte graphique,
2. Si nous ouvrons le Gestionnaire de périphériques ⇒ saisir (devmgmt.msc) et modifions l'adresse IP de la carte réseau.
3. la fenêtre du contrôle de compte d'utilisateur (UAC) est affichée:
 - *Question 4.1* : Quelles informations vous sont demandées par la popup UAC lorsque vous êtes connecté avec un compte standard ?

- Lorsque l'on est connecté avec un compte standard, la fenêtre UAC demande les identifiants d'un compte administrateur
-
- *Question 4.2* : Comment réagirait l'UAC si vous étiez connecté avec le compte t.support (membre des Administrateurs) ?
-

Lorsque l'utilisateur est connecté avec un compte administrateur comme t.support l'UAC demande une confirmation avant d'autoriser l'action l'utilisateur doit cliquer sur Oui pour continuer ou Non pour annuler

.....

à noter :

- 1) décocher accélérateur 3D de la VM dans le menu affichage si vous voulez essayer de vous connecter avec l'user "Dupond"
- 2) pour modifier l'adresse ip de la carte réseau, voici les étapes:

Méthode graphique

1. Appuie sur **Win + R**.
2. Tape :

ncpa.cpl

3. Clic droit sur ta carte réseau → **Propriétés**.
4. Sélectionne **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** → **Propriétés**.
5. Sélectionne **Utiliser l'adresse IP suivante**.
6. Renseigne par exemple :
 - **Adresse IP** : 192.168.1.50
 - **Masque** : 255.255.255.0
 - **Passerelle** : 192.168.1.1
 - **DNS préféré** : 8.8.8.8
7. Clique sur **OK**.

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) ✕

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :	192 . 168 . 1 . 50
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :	192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :	8 . 8 . 8 . 8
Serveur DNS auxiliaire :	. . .

☐ Valider les paramètres en quittant Avancé...

Grille d'évaluation

Jalon / Critère	Indicateur de réussite	Statut
Création & Options de comptes	Comptes créés avec descriptions et règles de mot de passe adéquates	
Gestion des Groupes	Organisation logique des groupes et membres	
Commandes CLI & PowerShell	Maîtrise de net user et des cmdlets *-LocalUser	
Compréhension UAC & Droits	Explication claire de la séparation des privilèges standard/admin	