
ESTACION
P * ID_ESTACION NUMBER
U * CODIGO_ESTACION VARCHAR2 (10)
* NOMBRE VARCHAR2 (100)
DIRECCION VARCHAR2 (200)
* BOROUGH VARCHAR2 (20)
* LATITUD NUMBER (9,6)
* LONGITUD NUMBER (9,6)
FECHA_INAUGURACION DATE
* CANTIDAD_ACCESOS NUMBER (3)
* CANTIDAD_PLATAFORMAS NUMBER (2)
* TIPO_ESTACION VARCHAR2 (20)
* ESTADO_OPERATIVO VARCHAR2 (20)
HORARIO_FUNCIONAMIENTO VARCHAR2 (50)
* ACCESIBLE_DISCAPACIDAD CHAR (1)
PK_ESTACION (ID_ESTACION)
UQ_ESTACION_CODIGO (CODIGO_ESTACION)
LINEA
P * COD_LINEA VARCHAR2 (10)
U * NOMBRE VARCHAR2 (50)
* COLOR_MAPA VARCHAR2 (20)
F * ID_TERMINAL_ORIGEN NUMBER
F * ID_TERMINAL_DESTINO NUMBER
* ESTADO_OPERATIVO VARCHAR2 (20)
* TIPO_SERVICIO VARCHAR2 (20)
FECHA_INAUGURACION DATE
LONGITUD_KM NUMBER (6,2)
OPERADOR_RESPONSABLE VARCHAR2 (50)
PK_LINEA (COD_LINEA)
UQ_LINEA_NOMBRE (NOMBRE)
FK_LINEA_TERM_DESTINO (ID_TERMINAL_DESTINO)
FK_LINEA_TERM_ORIGEN (ID_TERMINAL_ORIGEN)
TRANSFERENCIA
P * ID_TRANSFERENCIA NUMBER
UF* ID_ESTACION NUMBER
UF* COD_LINEA_ORIGEN VARCHAR2 (10)
UF* COD_LINEA_DESTINO VARCHAR2 (10)
* TIEMPO_CAMBIO_MIN NUMBER (3)
* ACCESIBLE_DISCAPACIDAD CHAR (1)
PK_TRANSFERENCIA (ID_TRANSFERENCIA)
UQ_TRANSF (ID_ESTACION, COD_LINEA_ORIGEN, COD_LINEA_DESTINO)
FK_TRANSF_DESTINO (COD_LINEA_DESTINO, ID_ESTACION)
FK_TRANSF_ORIGEN (COD_LINEA_ORIGEN, ID_ESTACION)
LINEA_ESTACION
P * ID_LINEA_ESTACION NUMBER
UF* COD_LINEA VARCHAR2 (10)
UF* ID_ESTACION NUMBER
U * NUMERO_SECUENCIA NUMBER (3)
* DISTANCIA_KM_ANTERIOR NUMBER (5,2)
* TIEMPO_MIN_ANTERIOR NUMBER (4,1)
PK_LINEA_ESTACION (ID_LINEA_ESTACION)
UQ_LINEST_LINEA_EST (COD_LINEA, ID_ESTACION)
UQ_LINEST_LINEA_SEC (COD_LINEA, NUMERO_SECUENCIA)
FK_LINEST_ESTACION (ID_ESTACION)
FK_LINEST_LINEA (COD_LINEA)
PLATAFORMA
P * ID_PLATAFORMA NUMBER
UF* ID_ESTACION NUMBER
U * NUMERO_PLATAFORMA NUMBER (2)
* DIRECCION_VIAJE VARCHAR2 (30)
CAPACIDAD_PERSONAS NUMBER (5)
* ESTADO_OPERATIVO VARCHAR2 (20)
PK_PLATAFORMA (ID_PLATAFORMA)
UQ_PLATAFORMA_EST_NUM (ID_ESTACION, NUMERO_PLATAFORMA)
FK_PLATAFORMA_ESTACION (ID_ESTACION)
SERVICIO_ESTACION
PF* ID_ESTACION NUMBER
PF* ID_SERVICIO NUMBER
* ESTADO VARCHAR2 (20)
PK_SERVICIO_ESTACION (ID_ESTACION, ID_SERVICIO)
FK_SERVEST_ESTACION (ID_ESTACION)
FK_SERVEST_SERVICIO (ID_SERVICIO)
CAT_SERVICIO
P * ID_SERVICIO NUMBER
U * NOMBRE_SERVICIO VARCHAR2 (50)
DESCRIPCION VARCHAR2 (150)
PK_CAT_SERVICIO (ID_SERVICIO)
UQ_CAT_SERVICIO_NOMBRE (NOMBRE_SERVICIO)