Deine Bots

Eine Anleitung für Misa: wie du mit deinen zwei Bots sprichst, was sie für dich tun und was sie nicht dürfen.

MisaBot – dein Helfer

Hört nur auf dich (und auf den Server-Besitzer). Er kommt zu dir, folgt dir, beschützt dich, sammelt Rohstoffe, gräbt Bereiche in deiner Basis ab und baut Schematics für dich.

EM_Trader – dein Händler

Arbeitet von allein: **jeden Tag ab 18 Uhr** eine Stunde lang in deiner Handelshalle. Er verkauft Sticks an deine Villager und legt die Smaragdblöcke in deine Truhe.

0. Am einfachsten: das Menü mit Bildern

Du musst keine Befehle auswendig lernen. Schreib `/bots` oder klick mit dem **Zauberstab** (eine Lohenrute) ins Leere. Es öffnet sich ein Menü wie eine Kiste: für jeden deiner Bots ein Kopf, daneben ein Symbol, was er gerade tut (Spitzhacke = Abbauen, Axt = Holz, Schwert = Bewachen).

DU MACHST	WAS PASSIERT
Klick auf einen Kopf (oder Rechtsklick mit dem Zauberstab auf den Bot)	Seine Seite: Folg mir (Leine), Komm her (Enderperle), Bewachen (Schwert), Einlagern (Kiste), Stopp (Barriere), Holz, Baumfarm, Inventar ansehen.
Spitzhacke auf der Bot-Seite, oder Rechtsklick mit dem Zauberstab auf einen Erz- oder Steinblock	Ein kleines Fenster mit fünf Feldern: Wer, Was, Wie viel, Wohin, Los. Klick auf „Was“ zeigt Blöcke als Bilder, oder du zeigst mit dem Zauberstab auf den Block.
Schleichen + Rechtsklick mit dem Zauberstab auf eine Kiste (ohne Schleichen geht nur die Kiste auf)	Du wählst den Bot, der diese Kiste bekommt. Dorthin räumt er sein Inventar aus.

Fährst du mit der Maus über ein Symbol, steht dort, was es tut. Das alte Menü mit Texten gibt es noch: im Hauptmenü unten rechts das Buch **Alle Befehle (alt)**.

Seine Kiste

Schleichen und Rechtsklick mit dem Zauberstab auf eine Kiste (ohne Schleichen geht nur die Kiste auf), dann den Bot wählen (oder auf der Bot-Seite **Kiste merken** und mit Schleichen + Rechtsklick auf die Kiste zeigen). Das gilt sofort, auch wenn er gerade arbeitet. Ab dann **leert er sein Inventar von selbst dort**, wenn er mit Sammeln fertig ist (Werkzeug, Rüstung und Essen behält er). Auf der Bot-Seite steht, welche Kiste er hat.

Wenn frei

Auf der Bot-Seite gibt es die Uhr **Wenn frei**. Dort stellst du ein, was er tut, wenn er keinen Auftrag hat: **Holz-Schicht in meine Kiste**, **Stein-Schicht**, **Bewachen hier** oder **Baumfarm**. Nach etwa einer Minute ohne Arbeit fängt er damit an. **Stopp** hält ihn an, bis du ihm wieder etwas sagst.

Er sucht auch weiter weg

Findet er in der Nähe nichts Freies (alles in Basen oder Schutzzonen), läuft er in eine Richtung weiter, bis zu etwa 800 Blöcke, und sagt dir, wohin er sucht. Findet er gar nichts, sagt er das, statt es dauernd neu zu versuchen.

Einen Bauplan hochladen

Im Lagebild auf **Bauplan hochladen** klicken, dann auf den Link. Im Browser wählst du deine `.litematic`-Datei aus und schickst sie ab. Der Link gilt 10 Minuten und nur für dich. Danach steht der Plan in deiner Liste beim Bauen. Pläne von anderen siehst du nicht.

Du bekommst Bescheid

Stirbt einer deiner Bots, hängt er fest oder fehlt ihm Material, sagt er es dir im Chat, aber höchstens alle 10 Minuten dasselbe. Wenn du dich einloggst, bekommst du eine kurze Zusammenfassung: **Seit du weg warst: …**

> Alles darunter geht weiterhin auch mit Chat-Befehlen. Der Zauberstab ist nur der schnellere Weg.

1. So sprichst du mit einem Bot

Du flüsterst ihm. Drück **T** (Chat), schreib `/msg MisaBot` und dahinter den Befehl, dann **Enter**. Den Namen kannst du nach `/msg Mi` mit der **Tab**-Taste ergänzen lassen.

> **Beispiel:** `/msg MisaBot komm` – MisaBot antwortet geflüstert `start: komm` und läuft zu dir. Wenn er fertig ist, flüstert er `fertig: komm, 12 s`.

Der Bot muss auf dem Server sein (in der Spielerliste mit **Tab** zu sehen). Groß- und Kleinschreibung ist egal.

Die Bots verstehen **nur genau diese Wörter** und nur in dieser Reihenfolge, ein Befehl pro Nachricht. Bei `hol` kommt erst die Zahl, dann der Block (`hol 20 eisen`, nicht `hol eisen 20`). Im normalen Chat geht es auch, wenn die Nachricht mit dem Bot-Namen beginnt: `MisaBot komm` (dann lesen es aber alle mit).

Schickst du mehrere Aufträge hintereinander, stellt der Bot sie in eine **Liste** und arbeitet sie nacheinander ab (siehe 2b). Die Antwort geht immer an den, der den letzten Auftrag gegeben hat.

2. Alle Befehle für MisaBot

DU SCHREIBST	WAS PASSIERT
`/msg MisaBot komm`	Er läuft zu dir. Hat er gerade etwas anderes getan, macht er danach damit weiter. Soll er bei dir stehen bleiben, sag zuerst `alles stopp` und dann `komm`.
`/msg MisaBot folge`	Er folgt dir, bis du `stopp` sagst (`abgebrochen, weiter mit …`); dann macht er mit dem weiter, was er vorher getan hat.
`/msg MisaBot stopp`	Er bricht nur den laufenden Auftrag ab und macht mit dem nächsten in der Liste weiter. `bleib` und `fertig` tun dasselbe.
`/msg MisaBot alles stopp`	Er bricht den laufenden Auftrag ab und wirft die ganze Liste weg. `clear` tut dasselbe.
`/msg MisaBot wache`	Er bleibt bei dir und kämpft gegen Monster in deiner Nähe, bis du `stopp` sagst; dann macht er mit dem weiter, was er vorher getan hat.

`/msg MisaBot wache hier`	Er bewacht die Stelle, an der du gerade stehst.
`/msg MisaBot hol 20 eisen`	Er baut 20 Eisenerz ab. Kurze Wörter: `eisen`, `kohle`, `stein`, `holz`. Andere Blöcke mit ihrem englischen Namen, klein und mit Unterstrich, z. B. `hol 5 diamond_ore` oder `hol 64 oak_log`. Zahl 1 bis 4096.
`/msg MisaBot gib`	Er kommt zu dir und wirft dir alles hin, was er gesammelt hat. Werkzeug, Rüstung und Essen behält er. Danach macht er mit dem weiter, was er vorher getan hat.
`/msg MisaBot status`	Er sagt dir Leben, Essen, was er gerade tut, wie lang die Liste ist, wie voll das Inventar ist und ob er eine Kiste hat.
`/msg MisaBot hilfe`	Er antwortet mit einer Zeile, in der nur die neuen Wörter stehen (`laut`, `queue`, `kiste`, `handel` …). Die alte Liste kommt, wenn du ein Wort tippst, das er nicht kennt.
`/msg MisaBot liste`	Er sagt dir die ersten 5 Aufträge in seiner Liste (nur die wartenden, nicht den laufenden). `queue` tut dasselbe.
`/msg MisaBot queue weg 2`	Streicht Auftrag Nr. 2 aus der Liste.
`/msg MisaBot queue erst 2`	Zieht Auftrag Nr. 2 an die erste Stelle der Liste.
`/msg MisaBot jetzt hol 16 stein`	Dieser Auftrag kommt sofort dran; was er gerade tat, macht er danach weiter. Geht mit `komm`, `folge`, `wache`, `hol`, `gib`, `lagern` und `handel`; bei allem anderen (`abbau`, `bau`, `ecke`, `stopp`) antwortet er `kenne ich nicht`.
`/msg MisaBot kiste`	Schau dabei auf eine Kiste oder ein Fass: Das wird seine Kiste (siehe 2b).
`/msg MisaBot kiste 100 64 -20`	Seine Kiste mit Koordinaten (x y z) festlegen; nimm die Koordinaten deiner eigenen Kiste (die siehst du mit **F3**).
`/msg MisaBot lagern`	Er bringt alles in seine Kiste, was nicht zu den Sachen gehört, die er behält. Ohne Kiste antwortet er `Problem: lagern: keine Kiste zugewiesen`.
`/msg MisaBot behalte 64 stick`	Diese Menge, die er schon trägt, legt er beim Lagern nicht in die Kiste. Holen tut er sie nicht. `behalte nichts stick` hebt es wieder auf.
`/msg MisaBot laut`	Bei langen Aufträgen meldet er alle 10 % den Stand. `leise` schaltet das wieder aus.
`/msg MisaBot handel sticks`	Er verkauft Sticks an die Villager der Handelshalle (siehe 5). Ohne Grenze hört er nie von selbst auf, nur mit `stopp` oder wenn die Sticks ausgehen. Mit Grenze: `handel sticks 1h`, `handel sticks 30m` (höchstens 24 Stunden) oder `handel sticks 500` (Smaragde, höchstens 4096).
Rüstung geben	Kein Befehl: Wirf ihm Helm, Brustpanzer, Hose, Schuhe oder Schild vor die Füße (Taste **Q**). Er hebt sie auf und zieht sie sofort an.
`/msg MisaBot ecke`	Merkt sich den Block unter dir als Ecke (für `abbau`, siehe 3).

`/msg MisaBot abbau`	Reißt alles zwischen deinen zwei Ecken ab (siehe 3).
`/msg MisaBot bau haus`	Baut das Schematic „haus“ an deiner Stelle (siehe 4).

2b. Liste, Kiste und Lagern

Die Liste. Aufträge laufen nacheinander. Vorn in der Liste stehen `komm`, `folge`, `wache` und `gib`; mit `jetzt` kannst du einen anderen Auftrag vorziehen. Auch wenn er gerade folgt, Wache hält, ein `handel sticks` ohne Grenze macht oder etwas tut, was nicht aus dem Chat kam (z. B. der Handel um 18 Uhr), kommt ein neuer Befehl sofort dran; was er unterbrochen hat, macht er danach weiter (`weiter: …`). `ok: kommt dran, Platz 2` heißt: Platz 2 unter den wartenden Aufträgen (der laufende zählt nicht). `ok: läuft schon` kommt nur, wenn du genau denselben `abbau` noch einmal gibst.

Neustart. Wird der Bot neu gestartet, ist die Liste größtenteils weg. Nur ein langer Auftrag (`hol`, `wache`, `bau`) und alles, was hinter dem ersten solchen steht, kommt leise zurück, ohne `start:` oder `fertig:`, und nur wenn der Bot innerhalb von 5 Minuten wieder da ist. `abbau`, `folge`, `handel` und `komm` sind weg, wenn sie nicht hinter einem solchen langen Auftrag stehen. Schau nach einem Neustart mit `liste` und `status` nach, bevor du neu bestellst.

Die Kiste. Hat der Bot eine Kiste (`kiste`), geht er bei fast vollem Inventar (weniger als 4 freie Plätze) von selbst dorthin, legt alles ab außer Werkzeug, Rüstung, Essen, sechs Cobblestone und dem, was du mit `behalte` festgelegt hast, und läuft zurück zur Arbeit. Auch **Sticks, Bretter, Kohle, Holzkohle, Fackeln, Werkbank und Ofen** landen in der Kiste. Aus seiner eigenen Kiste holt der Bot nichts zurück (nur `handel` nimmt sich Sticks daraus): Hol es dir selbst.

Werkzeug und `behalte`. Geht die Spitzhacke kaputt, baut er eine neue: aus Holz (2 Sticks, 3 Bretter, dazu eine Werkbank, die er sich aus 4 Brettern macht oder in der Nähe findet) oder aus Stein (2 Sticks, 3 Cobblestone, auch dafür eine Werkbank). Fehlendes macht er aus Holz, das er trägt; trägt er gar keins, schlägt er selbst welches. Sicherer ist es, wenn du ihm etwas lässt: `behalte 8 stick` und `behalte 8 oak_planks` (der Name muss genau stimmen: `oak_planks` behält keine Fichtenbretter, nimm die Bretter, die dein Bot wirklich trägt), und `behalte 64 torch`, wenn er sich den Weg beleuchten soll. Sonst kann ein Auftrag mit `Problem: hol 20 eisen: keine Spitzhacke für iron_ore` enden. Die Namen sind die englischen Minecraft-Namen (`stick`, `coal`, `torch`); `behalte 8 kohle` antwortet `geht nicht: kenne kohle nicht`.

Ist die Kiste voll, nimmt er jede andere Kiste oder jedes Fass im Umkreis von 2 Blöcken, sonst meldet er `Problem: lagern: Kiste voll`. `kiste x y z` klappt nur, wenn der Bot nah genug ist, um den Block zu sehen, sonst `geht nicht: zu weit weg: x y z`: Sag vorher `komm`. Ist an der Stelle keine Kiste, kein Fass und keine Redstone-Truhe, antwortet er `geht nicht: keine Kiste bei x y z`. Manchmal antwortet `kiste` mit `geht nicht: schau auf eine Kiste`, obwohl du auf eine schaust: Nimm dann `kiste x y z`.

`lagern` und `handel` gibt es nicht im Kommandostand (`/bots` oder Shift + F), nur im Chat. Im Kommandostand kannst du für deine Bots Abbauen, Holz, Hingehen, Bewachen, Heim und Gräber holen bestellen. Bei „Wann“ ersetzt „Jetzt“ den laufenden Auftrag und die ganze Liste, „Danach“ hängt den Auftrag hinten an. „Stopp“ stoppt nur den gewählten Bot. Bereiche (`abbau`, `bau`) gehen weiter nur im Chat.

3. Etwas abreißen lassen

1. Stell dich auf eine Ecke des Bereichs, der weg soll, und flüstere `/msg MisaBot ecke`. Antwort: `ok: Ecke 1: x y z`.
2. Geh zur **gegenüberliegenden** Ecke – auch in der Höhe: Soll etwas 5 Blöcke Hohes weg, stell dich oben drauf (oder unten hin, wenn du oben angefangen hast). Flüstere wieder `/msg MisaBot ecke` → `ok: Ecke 2: x y z`.
3. Flüstere `/msg MisaBot abbau`. Er arbeitet von oben nach unten und meldet `fertig: …`.
4. Hol dir die abgebauten Blöcke mit `/msg MisaBot gib`.

> **Gut zu wissen:** Er reißt **alles** zwischen den Ecken ab, auch Gebautes – nur **Truhen, Fässer, Öfen und ähnliche Behälter bleiben stehen** (samt Inhalt). Er arbeitet nur innerhalb deiner Basis, nie in deiner Handelshalle und nie bei anderen. Höchstens 32 × 32 Blöcke groß und 24 hoch. Hast du dich vertan: sofort `/msg MisaBot alles stopp`.

4. Etwas bauen lassen (Schematic)

1. **Schematic besorgen:** Ein Schematic ist eine Bauplan-Datei (`.litematic`, z. B. aus Litematica). Schick die Datei dem Server-Besitzer und sag ihm, wie sie heißen soll, z. B. `haus`. Er lädt sie hoch.
2. **Material bereitlegen:** Stell eine Truhe mit allen Blöcken, die das Bauwerk braucht, **höchstens 8 Blöcke** von der Baustelle entfernt hin. Mehrere Truhen sind ok.
3. **Platz frei machen:** Der Bauplatz muss leer sein (nur Luft). Steht dort etwas, lass es vorher mit `ecke`, `ecke`, `abbau` wegräumen. Bauen geht nur in deiner Basis.
4. **Hinstellen:** Stell dich auf den Block, an dem der Startpunkt des Schematics liegen soll – meistens die untere Ecke des Bauwerks. Mit Litematica siehst du den Startpunkt vorher.
5. **Befehl:** `/msg MisaBot bau haus`. Gedreht: `/msg MisaBot bau haus 90` (oder `180`, `270`).

Er meldet `fertig: …`, wenn alles steht, oder `Problem: …` mit dem Grund, z. B. wenn Material fehlt. Kennt er den Namen nicht, antwortet er `geht nicht: kenne haus nicht`. **Tipp:** Probier es zuerst mit etwas Kleinem.

5. Dein Händler (EM_Trader)

- Er kommt **jeden Tag um 18 Uhr** in deine Handelshalle, handelt eine Stunde und hört dann von selbst auf.
- Er nimmt die Sticks aus den Stick-Truhen deiner Halle, verkauft sie an deine Villager und legt die **Smaragdblöcke in deine Truhe**.
- Du musst nur dafür sorgen, dass genug Sticks in den Truhen sind.
- In der Halle baut kein Bot etwas ab oder hin – auch MisaBot nicht.
- Du kannst ihn auch ansprechen: `/msg EM_Trader status` oder `/msg EM_Trader stopp`.
- Auf Zuruf geht es mit jedem Bot: `/msg MisaBot handel sticks`. Die Sticks müssen in der Kiste des Bots oder in den Truhen der Halle liegen; er macht keine aus dem Nichts und meldet sonst `Problem: handel sticks: keine Sticks, Smaragde: 0`. Die Smaragde legt er in seine eigene Kiste, wenn er eine hat, sonst in die der Halle, meist als Smaragdblöcke. Am Ende sagt er die Zahl, bei `stopp` z. B. `gestoppt: handel sticks, Smaragde: 123`.
- Die Halle teilt er sich mit den anderen Bots und dem täglichen Händler.

6. Was die Antworten bedeuten

ANTWORT	BEDEUTUNG
`start: …`	Ein Auftrag aus der Liste fängt jetzt an. Ein Auftrag, der gleich losgeht, hat kein `ok:`: `start:` ist die Antwort.
`weiter: …`	Ein unterbrochener Auftrag läuft weiter.
`ok: …`	Verstanden. `ok: kommt dran, Platz 2`: steht in der Liste an Stelle 2. `ok: läuft schon`: denselben `abbau` hast du schon gegeben.

`fertig: …, 3 min`	Auftrag erledigt, dahinter steht, wie lange es gedauert hat.
`Problem: …: <Grund>`	Er hat aufgegeben; hinter dem zweiten Doppelpunkt steht warum. Seltene Gründe kommen manchmal noch auf Englisch.
`gestoppt: …`	Ein Auftrag wurde abgebrochen (von dir, vom Besitzer oder weil du `stopp` gesagt hast).
`gestorben: …`	Er ist gestorben und steht gleich wieder auf.
`geht nicht: …`	Diesen Auftrag kann er nicht annehmen; dahinter steht warum. Die häufigsten Gründe: `erst zweimal ecke sagen` – dir fehlt noch eine Ecke. `das liegt nicht ganz in deinem Bereich` – ein Teil liegt außerhalb deiner Basis. `dort ist gesperrtes Gebiet` – der Bereich berührt deine Handelshalle oder eine fremde Basis. `kenne haus nicht` – dieses Schematic gibt es (noch) nicht. `ich sehe dich nicht` – geh näher zum Bot.
`kenne ich nicht: …`	Tippfehler, falsche Reihenfolge oder ein Wort zu viel. Er zählt dir die Befehle auf, die er kennt.

7. Was die Bots nicht tun

- Sie hören nicht auf andere Spieler – nur auf dich und den Server-Besitzer.
- Sie graben und bauen nicht in fremden Basen, nicht in deiner Handelshalle und nicht am Spawn.
- Sie nehmen nichts aus den Truhen des Besitzers.
- Holztüren und Zauntore öffnen sie selbst. Eisentüren sind für sie eine Wand.
- Neue Wörter oder ganze Sätze verstehen sie nicht – nur die Befehle oben. Sie lernen auch nichts dazu.

8. Wenn etwas nicht klappt

PROBLEM	WAS DU TUST
Keine Antwort	Steht der Bot in der Spielerliste (**Tab**)? Stimmt der Name? Sonst dem Besitzer Bescheid geben.
Er hängt fest	`alles stopp`, dann `komm`. Hilft das nicht: Besitzer fragen.
Er ist weit weg	`komm` – er läuft den ganzen Weg, das kann dauern. `status` zeigt, was er tut.
`Problem: …: kein Weg zu …`	Er hat 30 Sekunden keinen Weg zu dir gefunden (Klippe, Wasser, Eisentür). Geh ihm ein Stück entgegen und sag nochmal `komm`. Hinunter springt er bis zu 12 Blöcke, wenn er genug Leben hat.
Er reißt das Falsche ab	Sofort `alles stopp` (mit `stopp` macht er sonst mit dem nächsten Auftrag der Liste weiter).

Stand: 03.11.2026. Fragen und Wünsche an den Server-Besitzer.