

# 实验 - 在 Windows 7 和 Vista 中安装打印机

## 简介

在本实验中,您将安装打印机。您将查找、下载并更新打印机的驱动程序和软件。

#### 建议使用的设备

- 运行 Windows 7 或 Vista 的计算机
- Internet 连接
- 打印机

## 第1步:连接 USB 打印机。

如果要安装 USB 打印机,请使用 USB 线将打印机插入计算机。如果需要,请将打印机电源线插入交流插座。如果打印机已锁定,请解锁打印机。如果不知道如何解锁打印机,请查阅说明书。为了防止在运送过程中损坏打印头,通常会锁定打印头。

#### 第 2 步: 安装打印机驱动程序。

- a. Windows 会检测新的硬件并尝试加载适当的驱动程序。
- b. 如果 Windows 无法加载适当的驱动程序,请跳至第3步,下载并安装最新的打印机驱动程序。
- c. 单击 "正在安装设备驱动程序软件"气泡图,确定安装状态。



d. 查看消息后,在 "驱动程序软件安装" 屏幕中单击 "关闭"。



## 第 3 步: 下载打印机驱动程序的当前版本。

即使已在**第 2 步**中安装了 Windows 驱动程序,也应完成此步骤。为了确保您的计算机有最新的驱动程序,请查找打印机的制造商和型号。

- a. 访问制造商的网站并导航到产品下载或支持页面。下载适用于已安装的打印机设备型号的最新驱动程序和软件。软件和驱动程序必须与您的操作系统兼容。如有必要,确保下载与您的计算机架构相匹配的驱动程序(x64 或 x32)。
- b. 下载驱动程序(通常为存档格式),如有必要,请将其解压到桌面上的某个临时文件夹中。
- c. 解压文件后,安装向导可能会自动启动。
- d. 按照安装向导的说明操作,直至软件和驱动程序安装完成。如有必要,重新启动计算机。

#### 第 4 步: 打印测试页。

- a. 要验证打印机功能,请单击"控制面板">"设备和打印机"。
- b. 右键单击打印机并选择"打印机属性"。
- c. 单击"打印测试页"。



## 思考

Windows 已经安装了软件和驱动程序后,为什么您还要下载并安装它们?

\_\_\_\_\_