

实验 - 在 Windows 7 和 Vista 中共享打印机

简介

在本实验中,您将共享打印机、在联网计算机上配置打印机,并从远程计算机打印测试页。


建议使用的设备

- 直接连接或通过交换机连接的两台计算机
- 两台计算机上均安装 Windows 7 或 Vista
- 其中一台计算机上安装打印机

第1部分: Windows 7

第 1 步: 共享打印机。

a. 登录到已连接打印机的计算机。要访问文件夹选项,请单击"控制面板">"文件夹选项"。在"查看"选项卡中,取消选中"使用共享向导(推荐)"。单击"确定"继续操作。



- b. 单击左侧面板中的"控制面板">"网络和共享中心">"更改高级共享设置"。
- c. 在 "针对不同的网络配置文件更改共享选项"屏幕中,向下滚动至当前配置文件的"密码保护的共享"。 选择"关闭密码保护共享"并单击"保存更改"。




- d. 单击"控制面板">"设备和打印机"。
- e. 右键单击"打印机">"打印机属性"。
- f. 在"共享"选项卡中,选择"共享此打印机"。将新的共享命名为"一体式打印机"并单击"确定"。



第2步:添加共享打印机。

- a. 登录到未连接打印机的计算机。
- b. 单击"控制面板">"设备和打印机"。


c. 在"设备和打印机"窗口中,单击"添加打印机"。




d. 单击"添加网络、无线或 Bluetooth 打印机"。



e. 系统将显示 "正在搜索可用的打印机" 屏幕。发现所有打印机后,在 "选择打印机" 屏幕中选择 "Printer name 在 ComputerName 上", 然后单击"下一步"。



f. 要按名称或 TCP/IP 地址查找打印机,请选择"我需要的打印机不在列表中"。




g. 单击 **"按名称选择共享打印机"** 并键入 **"\\computername\printer"** ,其中 *computername* 是已连接打印 机的计算机的名称,而 *printer* 是打印机的名称。单击 **"下一步"** 。



h. 如果系统提示您安装驱动程序,请单击"安装驱动程序"。



i. 出现"您已成功添加打印机"屏幕后,单击"下一步"和"完成",关闭"添加打印机"窗口。



第3步:打印测试页。

- a. 在"设备和打印机"窗口中,右键单击"打印机">"打印机属性"。
- b. 在"常规"选项卡上单击"打印测试页",验证打印机是否正常工作。



第 2 部分: Windows Vista

第 1 步: 共享打印机。

a. 登录到已连接打印机的计算机。要访问文件夹选项,请单击"控制面板">"文件夹选项"。在"查看"选项卡中,取消选中"使用共享向导(推荐)",然后单击"确定"继续操作。



b. 单击 "控制面板" > "网络和共享中心" > "密码保护的共享"。选择"关闭密码保护共享"并单击 "应用"。



- c. 单击"控制面板">"打印机"。右键单击打印机>"属性"。
- d. 在"共享"选项卡中,单击"更改共享选项"。




e. 选择"共享此打印机"。将新的共享命名为"示例"并单击"确定"。




第2步:添加共享打印机。


a. 登录到未连接打印机的计算机,然后单击"控制面板">"打印机"。单击"添加打印机"。




b. 在"添加打印机"屏幕中,单击"添加网络、无线或 Bluetooth 打印机"。



c. 发现所有打印机后,将会打开"选择一台打印机"屏幕。如果搜索列表中列出了所需的打印机,则选择"Printer 在 Computername 上"并单击"下一步"。




要按名称或 TCP/IP 地址查找打印机,请选择"我需要的打印机不在列表中"。



选择单选按钮"**按名称选择共享打印机**"并键入"\\computername\\printer",其中 *computername* 是连接了打印机的计算机的名称,而 printer 是打印机的名称。单击"下一步"。



d. 如果系统提示您安装驱动程序,请单击"安装驱动程序"。



e. 接受所有默认设置,单击"下一步",然后单击"完成"。

第3步:打印测试页。

a. 单击"控制面板">双击"打印机"。

b. 右键单击"打印机">"属性",并单击"打印测试页"。

