

实验 - 在 Windows 7 和 Vista 中创建分区

简介

在本实验中,您将在磁盘上创建 FAT32 格式的分区。您需要将该分区转换为 NTFS 格式。然后确定 FAT32 格式与 NTFS 格式之间的区别。


建议使用的设备

- 运行 Windows 7 或 Vista 的计算机
- 硬盘驱动器上至少有 1 GB 的未分区空间

第 1 步: 启动计算机管理实用程序。


注意: 您必须有使用计算机管理实用程序的管理权限。

- a. 单击"开始"。
- b. 单击"控制面板">"管理工具">"计算机管理"。
- c. 在"计算机管理"窗口中,单击"磁盘管理"。



第 2 步: 在可用空间中创建新的磁盘卷


a. 右键单击 "可用空间"或"未分配"空间块,然后单击"新建简单卷"。




b. "新建简单卷向导"窗口打开。单击"下一步"。



c. "指定卷大小"窗口打开。在"简单卷大小 (MB)"字段中键入 2000, 然后单击"下一步"。



d. 单击"分配以下驱动器号:"单选按钮。从下拉菜单中选择 I, 然后单击"下一步"。




注意: 您可能需要用不同的驱动器号代替本实验中显示的驱动器号。


e. 单击 "按下列设置格式化这个卷:"单选按钮。从"文件系统"下拉菜单中选择 FAT32, 然后单击"下一步"。



f. "正在完成新建简单卷向导"窗口打开。单击"完成"。



q. "**计算机管理"**窗口将显示**新卷**的状态。关闭"**计算机管理"**窗口。



第 3 步: 打开"计算机"窗口查看有关新的磁盘分区的信息。

- a. 单击 "开始" > "计算机", 打开 "计算机"窗口。
- b. 单击以突出显示**新卷 (I:)** 驱动器,有关驱动器的基本信息将显示在"**计算机"**窗口底部。



新卷 (I:) 上使用什么类型的文件系统?

显示多少可用空间?

© 2016 思科和/或其附属公司。保留所有权利。本文档所含内容为思科公开发布的信息。

c. 右键单击新卷 (I:) 驱动器, 然后选择"属性"。



d. "新卷 (I:) 属性"窗口打开。


请列出"新卷(I:)属性"窗口中的选项卡。

e. 在"常规"选项卡中,将卷从新卷重命名为ITE,然后单击"确定"。




第 4 步: 创建一个文本文档并保存到 ITE 驱动器。

- a. 在"计算机"窗口的左侧面板中单击"ITE (I:)",然后在右侧面板的空白区域右键单击任意位置。
- b. 单击 "新建" > "文本文档"。



c. 将"新建文本文档"重命名为"ITE测试文档"并按 Enter 键。



d. 右键单击 "ITE 测试文档"并选择"属性"。"ITE 测试文档属性"窗口打开。



"ITE 测试文档属性"窗口中列有哪些选项卡?

e. 单击"确定"关闭"ITE测试文档属性"窗口。关闭"计算机"窗口。

第5步: 将ITE卷从FAT32转换为NTFS,而不会丢失数据。


a. 单击"开始",然后在开始按钮上方的搜索字段中键入 cmd。右键单击显示的 command 程序,然后单击"**以管理员身份运行**"。



b. **"管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe"** 窗口打开。在命令提示符下,键入 **"convert I:** /fs:NTFS",然后按 Enter 键。




c. 系统将提示输入驱动器 I: 的当前卷标。键入"ITE"并按 Enter 键。



d. 查看 convert 命令显示的信息。要关闭 "管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe" 窗口,请在命令提示符下键入 "exit"并按 Enter 键。

第6步: 打开"计算机"窗口,处理ITE卷。

- a. 单击"开始">"计算机", 打开"计算机"窗口。
- b. 右键单击 ITE (I:) 卷,并从下拉菜单中选择"属性"。



ITE (I:) 驱动器使用哪种类型的文件系统?


"ITE (I:) 属性"窗口中有哪些选项卡?

当卷为 FAT32 时,有七个选项卡。卷转换为 NTFS 后添加的新选项卡名称是什么?


c. 单击"取消",关闭"ITE(I:)属性"窗口。

第 7 步: 显示 ITE 测试文档的属性。

a. 在"**计算机"**窗口的左侧窗格中,单击"ITE (I:)"。



b. 右键单击"ITE测试文档",然后从下拉菜单中选择"属性"。



		"ITE 测试文档属性"窗口中有哪些选项卡?
		当卷为 FAT32 时,有三个选项卡。卷转换成 NTFS 之后添加的新选项卡名称是什么?
	C.	关闭所有打开的窗口。
思考	Š	
	存储	者在 NTFS 卷上的文档的属性窗口中为什么会有额外的"安全"选项卡?
,		