数据中心表-data_center

字段名	数据类型	备注
id	string	数据中心ID
name	string	数据中心名称
showName	string	数据中心显示名

应用表-app

字段名	数据类型	备注
id	string	应用ID
name	string	应用名称
showName	string	应用显示名

部署单元表-unit

字段名	数据类型	备注
id	string	部署单元ID
name	string	部署单元名称
showName	string	部署单元显示名
confLastChanged	date	最近一次配置修改时间
confLastApplied	date	最近一次配置实施时间
execUsers	[]string	可用执行帐号列表
nodelDs	[]string	主机节点ID列表
appID	string	应用ID
dataCenterID	string	数据中心ID

主机节点表-node

字段名	数据类型	备注
id	string	主机节点ID
name	string	主机节点名称
showName	string	主机节点显示名
confLastChanged	date	最近一次配置修改时间
confLastApplied	date	最近一次配置实施时间
execUsers	[]string	可用执行帐号列表
stat	enum	主机节点状态。可选状态包括: online 、 offline

待执行任务表-task_todos

字段名	数据类型	备注
id	string	任务ID
userID	string	操作人ID
host	string	操作的目标主机
execUser	string	命令在目标主机上的执行帐号
cmd	string	命令内容
startAt	date	命令执行开始时间
endAt	date	命令执行结束时间

历史命令表-cmd_history

字段名	数据类型	备注
id	string	历史命令ID
userID	string	操作人ID
host	string	操作的目标主机
execUser	string	命令在目标主机上的执行帐号
cmd	string	命令内容
stdout	string	命令执行后的标准输出
stderr	string	命令执行后的标准错误输出
startAt	date	命令执行开始时间
endAt	date	命令执行结束时间

配置信息表-conf

字段名	数据类型	备注
id	string	配置记录ID
name	string	配置信息名称
value	object	配置信息值
scope	enum	配置信息的作用范围。可选值包括: globle 、 role 、 group 、 user 。
scopeID	string	

SSH信息表-plugin_ssh

字段名	数据类型	备注	
id	string	主键ID	
nodeID	string	所属的主机节点ID	
host	string	ssh登录主机	
user	string	ssh登录用户名	
authType	string	鉴权类型。可选值包括: passoword 、 key 。	
authKey	string	鉴权所需的密码或者密钥。	
port	int	ssh服务端口号	

MCO信息表-plugin_mco

字段名	数据类型	备注
id	string	主键ID
dataCenterID	string	所属数据中心
addrs	[]string	mco消息中间件地址列表
nodesQueue	string	
replyQueue	string	
certFile	string	
keyFile	string	
caFile	string	
userName	string	
userPwd	string	
host	string	
signerKeyFile	string	
signerKeyPwd	string	
master	string	

部门表-dept

字段名	数据类型	备注
id	string	部门ID
name	string	部门名称
showName	string	部门显示名
userIDs	[]string	用户ID列表

用户表-user

字段名	数据类型	备注
id	string	用户ID
name	string	用户名称
showName	string	用户显示名
pwd	string	用户登录密码
email	string	电子邮箱
stat	enum	状态。可选值包括: enable 、 disable 。
deptID	string	所属部门ID
groupIDs	[]string	所属用户组ID列表

用户组表-group

字段名	数据类型	备注
id	string	用户组ID
name	string	用户组名称
showName	string	用户组显示名
userIDs	[]string	用户ID列表

角色表-role

字段名	数据类型	备注
id	string	角色ID
name	string	角色名称
showName	string	角色显示名