Timeline for test case–e1 protein left+11bacteria, phage raw solution with dilution?（不确定这个是否需要做 plaque assay和spot test不是一种实验所以无法对照，但我们需要control。如果要加noniduced protein作为negative control则每日事项+1）

Tue：
1.resistant sequence送去测序
2.lb+agar media配置，打盘子，冷却室温。9-6-2，9-2-1，6 resistant bacteria，non-host选三个，revive，grow overnight
3.确定spot test protein需要浓度，体积，对应准备streak protein plates；for Thur test case，just use e1 elution2 protein left

Wed：
1.把revive的细菌盘子grow in tube，5ml LB+1colony
2.准备protein culture（同样，依据周二和prof/paper确定到底准备多少）

Thur：

1. spot test；just use this for now，check with prof with this google-search result。
2. daily passaging bacteria culture

1. 制备细菌草坪平板（Bacterial Lawn）

为了让抑菌圈对比明显，通常采用**双层平板法**：

- 将指示菌培养至对数生长试期（OD600 约 0.6–0.8）。
- 取 **100 µL** 菌液，加入到已融化并保温在 **45°C–50°C** 的 3–5 mL LB软琼脂中，迅速混匀。
- 立即将混合菌液倒在预热的底层固体琼脂平板上，轻轻摇晃铺平，静置 10–15 分钟直至完全凝固。
- *（替代方法：如果不用双层法，也可以直接取 100 µL 菌液涂布在普通琼脂平板表面，但敏感度和清晰度稍低）。*

2. 斑点滴加样品（Spotting）

- 在平板底部用记号笔划分好区域并做好标记。
- 吸取 **5–10 µL** 目标蛋白质样品（或不同稀释浓度的蛋白），精确滴加在凝固的软琼脂表面。
- 同时在各自区域滴加等体积的**阳性对照**和**阴性对照（Buffer）**。
- **注意**：滴加后切勿晃动平板，让其在超净台中**自然晾干**（通常需要 20–30 分钟），确保液体完全透入琼脂中。

3. 培养与观察

- 将平板正置（不要倒置，防止蛋白液滴流淌胶结）放入 **37°C**（或目标菌的最适培养温度）培养箱中。
- 培养 **12–18 小时**（或直到细菌草坪长满，平板变浑浊）。

Fri

1.check test case result