应电科协网络打印机使用指南

By宋飞 2021年3月12日

下面简要介绍网络打印机的使用方式,分为三个平台,使用时需要连接"AEA"网络。

Windows

1. 打开"Windows所有设置",选择"设备",点击左侧边栏的"打印机和扫描仪",选择"添加打印机或扫描仪",稍等一会点击"我需要的打印机不在列表中"。

注意:不要选择诸如 "P1008 @raspberry" 命名的设备。


- 2. 点击"按名称选择共享打印机",键入"<u>http://192.168.3.30:631/printers/P10</u>08",点击下一步。
- 3. 选择 "HP" "Laserjet P1008" , 即可完成添加。

如果无法找到hp,原因为缺少其驱动,请暂时关闭选择厂家的界面,请到以下链接下载 https://support.hp.com/cn-zh/drivers/selfservice/hp-laserjet-p1008 -printer/3435686 下载驱动,如果提示插入设备,请回到厂家选择界面,即可选择"HP"及"Laserjet P1008"。

惠普客户支持 - 软件和驱动下载



4. 之后在文档中选择网络打印机,名称大概为"192.168.3.30:631上的打印机"



Android&iOS

若为Android设备,请在<u>www.printershare.com</u>下载最新版本的"趣打印"APP,然后打开APP连接打印机,之后即可在手机端的XODO、WORD、Excel等软件打印,点击所有打印机选择"趣打印"如下











所有打印机





HP LaserJet P1008 @ raspberrypi 默认打印服务 - 192.168.3.30



Virtual Braille BRF Printer @ raspberrypi 默认打印服务 - 192.168.3.30



HP LaserJet Pro MFP M128fp[117600] 默认打印服务 - 192.168.1.112



HP LaserJet P1008 趣打印

添加打印机



iOS设备可以直接选择"分享"-"打印",选择"P1008@raspberry",即可打印。

Linux&MacOS

CUPS 是由苹果公司开发并开源的,这意味着使用苹果系设备远程打印,几乎可以不用对自己的设备进行配置。对于 macOS ,依次点击「设置」-「打印机与扫描仪」-「+」,添加列出的共享打印机即可。对于 iOS,在需要打印时,依次点击「分享」-「打印」,就能选择打印机并直接打印。

