


```

```

positional numeral conversion tool [Tkinter]



Overview

位取り記数法 (**2,8,10,16進数**) 変換を行うツールです。

2進数10桁(Excel上限)を超える数値を扱う事が出来ます。

単位区切り(SI接頭語)", "を挿入する事が出来ます。

Purpose

- 位取り記数法への変換
- 2進数変換時の表示桁数、桁区切り文字", "の挿入

Features

- 位取り記数法 (**2,8,10,16進数**) 変換
- 負数(2進数では2の補数表現)に対応
- 桁区切り", "を挿入可能
- 2進数の出力桁数を指定可能(先頭"0"詰め)
- シンプルなUIによる直感的操作
- エラーハンドリング (未選択・不正入力)
- メッセージ表示による操作ガイド

Usage

1. "Binary", "Octal", "Decimal", "Hex"のいずれかの**"value"**欄に数値を入力
2. 「**Conversion**」をクリック
3. 各"value"に表示された数値の「Copy」をクリック

Use Case

- 数値を各位取り記法の数値へ変換
(2進数はExcel上限以上の桁に対応)

- 桁区切り","の付加
(Windows「電卓」では桁区切りがスペース)

UI Components

Display contents

Item	Description
Binary value	2進数値入力 or 2進数変換値表示
Octal value	8進数値入力 or 8進数変換値表示
Decimal value	10進数値入力 or 10進数変換値表示
Hexadecimal value	16進数値入力 or 16進数変換値表示
Binary output digit	2進数表示桁数
☒ Binary digit division	2進数桁区切り(4bit)

Buttons

Button	Description
Copy	左欄の数値をコピー
Conversion	数値変換
Clear	入力値、変換値削除
Help	操作方法表示
Exit	終了

Tech Stack

- Python 3.x
- Tkinter

Design / Implementation Points

- 単なる削除ツールではなく、**条件付き一括削除** に特化
- GUI から扱えるようにして、CLI に不慣れな利用者でも操作可能
- 危険な処理であるため、画面上に注意メッセージを明示
- Undo を実装し、操作リスクの軽減を意識
- 処理メッセージ表示により、何が起きているかを分かりやすく可視化

Build (for developers)

Python 開発環境共通設定

Pythonを使用した開発に関する共通設定を記載しています。

 [Common settings for the development environment](#)

ptnc_tk (.exe) 作成コマンド

▶  [PowerShell](#)

```
pyinstaller \
--noconsole \
--onefile \
--icon=ptnc_tk.ico \
--add-data "ptnc_tk.ico;." \
--version-file=ptnc_tk.version \
ptnc_tk.py <🔗>
```

.exe 出力  : ./dist/

Download the Release

 [Download Repository \(GitHub\)](#)

License

TBD