

Altibase Migration Center 7.21 Release Notes

Release 7.21 (September 23, 2026)

Altibase® Tools & Utilities



Altibase Release Notes Migration Center

Release 7.20

Copyright © 2001~2026 Altibase Corp. All Rights Reserved.

본 문서의 저작권은 (주)알티베이스에 있습니다. 이 문서에 대하여 당사의 동의없이 무단으로 복제 또는 전용할 수 없습니다.

(주)알티베이스

08378 서울시 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워 II 10층

전화 : 02-2082-1114

팩스 : 02-2082-1099

고객서비스포털 : <http://support.altibase.com>

홈페이지 : <http://www.altibase.com>

목차

- [1. 개요](#)
 - [1.1 Altibase Migration Center](#)
 - [1.2 시스템 요구사항](#)
 - [하드웨어 최소 사양](#)
 - [지원 OS](#)
 - [소프트웨어 최소 사양](#)
 - [1.3 호환 가능한 데이터베이스 시스템](#)
- [2. 릴리즈 정보](#)
 - [2.1 새로운 기능](#)
 - [2.2 수정된 버그](#)
- [3. 사용된 오픈소스 라이브러리 / 로열티 프리 이미지](#)
 - [오픈소스 라이브러리](#)
 - [로열티 프리 이미지](#)
- [4. 패키지](#)
- [5. 다운로드](#)
 - [패키지](#)
 - [매뉴얼](#)
 - [설치](#)

1. 개요

1.1 Altibase Migration Center

Migration Center는 데이터베이스 사이에 일반적으로 호환되는 데이터베이스 객체와 데이터를 직접 또는 간접적으로 복사하는 데이터베이스 마이그레이션(migration) 도구이다. 일반적으로 데이터베이스 마이그레이션 작업을 수동으로 직접 하는 것은 복잡하고 시간이 많이 소모되며, 사람이 하는 일이기에 실수가 잦을 수 있다. Migration Center는 사용자가 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 모드에서 몇 번의 마우스 클릭만으로도 데이터베이스 마이그레이션 작업을 수행할 수 있게 도와준다. 또한, 명령어 인터페이스(CLI) 모드도 지원한다.

1.2 시스템 요구사항

하드웨어 최소 사양

Migration Center를 실행하기 위한 하드웨어의 최소 사양은 아래와 같다.

	GUI 모드	CLI 모드
프로세서	800MHz Pentium III 이상	좌동
메모리	512 MB 이상	좌동
디스크	150MB 이상 여유공간	좌동
화면 해상도	1024 * 800 픽셀 이상	-

지원 OS

Migration Center는 소프트웨어 최소 사양을 만족하면 OS 무관하게 실행할 수 있다.

소프트웨어 최소 사양

Migration Center는 GUI 모드의 경우 스윙(Swing)을 사용하는 순수 자바 애플리케이션이다. 따라서 오라클 Java 8 또는 IBM Java 8 이상의 JRE를 설치해야 한다.

Mode	JRE	OS Graphic Library
GUI	Oracle 또는 IBM Java 8 이상	필수
CLI	Oracle 또는 IBM Java 8 이상	필수 아님

1.3 호환 가능한 데이터베이스 시스템

Migration Center 7.21 으로 마이그레이션 할 수 있는 데이터베이스 시스템 종류와 버전을 소개한다.

원본 데이터베이스 종류 및 버전	대상 데이터베이스 버전
Altibase 4.3.9 이상 Altibase Windows 2026 (Altibase 2.6.0) CUBRID 8.4 ~ 11.4 (ISO-8859-1, UTF-8 charset) Microsoft SQL Server 2005 ~ 2012 Oracle Database 10gR2 ~ 21c Oracle MySQL 5.0 ~ 5.7 Oracle TimesTen 11.2 Tibero 4 SP1 ~ 7.2.2 PostgreSQL 9.5 ~ 18	Altibase 6.5.1 이상 Altibase Windows 2026 (Altibase 2.6.0)

2. 릴리즈 정보

Migration Center 7.21 의 새로운 기능과 수정된 버그 및 변경 사항에 관한 내용이다.

2.1 새로운 기능

BUG-52338 ReconcileReport.html의 5.Destination Tablespaces에서 Required Size를 Estimated Size로 변경

ReconcileReport.html의 5.Destination Tablespaces 에서 제공하던 **Required Size** 를 **Estimated Size** 로 변경하고, Altibase 데이터 타입별 크기 산정식을 기반으로 예상 테이블스페이스 크기를 계산하도록 개선하였다.

Estimated Size 는 마이그레이션 전에 필요한 테이블스페이스 크기를 예측하기 위한 참고 정보이며, 실제 저장 공간 사용량과 다를 수 있다. LOB 데이터는 계산에 포함되지 않으며, 파티션 테이블과 인덱스는 동일한 테이블스페이스에 저장되는 것으로 가정한다. 실제 저장 공간은 데이터 분포, 인덱스, 파티셔닝 및 데이터베이스 설정에 따라 달라질 수 있다.

마이그레이션 시에는 예상 데이터 크기와 별도로 DBMS 트랜잭션 로그에 필요한 추가 디스크 공간을 확보해야 한다.

BUG-52431 ReconcileReport.html의 5.Destination Tablespaces에 Available size 추가

ReconcileReport.html의 5.Destination Tablespaces 에 **Available Size** 를 추가하였다. 이 available size는 reconcile 단계에서 확정된 스키마 정보와 레코드 수를 기반으로 산정한 예상 데이터 크기를 반영하여 대상 테이블스페이스의 가용 용량을 보다 정확하게 확인할 수 있도록 제공한다.

- Available size (테이블스페이스 가용 용량) 계산 산식
 - **Available Size** = **Max Size** - **Used Size**
 - **Max Size**: 테이블스페이스에서 사용할 수 있는 최대 크기(M)
 - **Used Size**: 테이블스페이스가 사용 중인 페이지에서 실제 데이터가 적재된 크기(M)

2.2 수정된 버그

BUG-52457 마이그레이션 옵션에서 No Logging 옵션 지원 중단

Altibase 서버 및 iLoader에서 관련 인터페이스의 지원 중단에 따라 Migration Center에서도 No Logging 옵션의 지원을 중단한다. 이에 따라 Migration Center의 No Logging 옵션 기본값을 **No** 로 변경하였다.

BUG-52468 Migration Center에서 No Logging 모드 수행 중 inconsistent table state 발생 시 NO LOGGING OFF 구문을 수행하지 않도록 수정

Migration Center에서 No Logging 모드로 마이그레이션을 수행하는 중 inconsistent table state 발생한 경우, NO LOGGING OFF 구문을 수행하지 않도록 수정하였다.

3. 사용된 오픈소스 라이브러리 / 로열티 프리 이미지

오픈소스 라이브러리

Migration Center는 아래의 오픈소스 라이브러리에 기반한다. 각 오픈소스 라이브러리의 라이선스는 doc/license 폴더 아래에 텍스트 파일 형식으로 제공한다. Java Help System은 GPL linking exception으로 라이선스 예외사항에 해당되어 라이선스 파일을 제공하지 않는다.

Library	Open Source License
Apache Commons Codec	Apache License 2.0
Apache Commons Lang	Apache License 2.0
Apache Commons Mathematics	Apache License 2.0
Apache Commons IO	Apache License 2.0
Java Help System	GPL linking exception
JDOM	Apache-style Open Source License
JUniversalChardet	Mozilla Public License Version 1.1
JGraphT	GNU Lesser General Public License
Log4J	Apache License 2.0
OpenCSV	Apache License 2.0
Oracle JDBC Driver	OTN

로열티 프리 이미지

Library	Royalty-Free Images
org.eclipse.datatools	www.eclipse.org
asp.net_commercial_free2	www.asp.net
fugue-icons-3.2.3-src	http://code.google.com/p/fugue-icons-src/
Silk Icons 1.3	www.famfamfam.com

4. 패키지

Migration Center 설치 패키지는 두 가지 형태(.zip, .gz) 파일로 제공한다.

- MigrationCenter7.21.zip
- MigrationCenter7.21.tar.gz

5. 다운로드

패키지

<http://support.altibase.com/kr/product>

매뉴얼

[Migration Center User's Manual](#)

설치

Migration Center User's Manual을 참고한다.