Année Universitaire 2017/2018 Filière SMI, Semestre 6 Administration Réseaux Durée 01h30 (16h45-18h15)

Examen de la session normale 25 juin 2018

N.B.

- Avant de commencer, veuillez bien lire l'énoncé.
- Dans le dossier personnel, créez un dossier portant votre nom et prénom (sous la forme NomPrenom, sinon -1pt). Par exemple :
 OujdiDriss
- A la fin de l'examen :
 - lancer la commande **lclean** (sinon -1pt).
 - copiez votre dossier dans le serveur 192.168.156.2 via la commande (1pt) : scp -r NomPrenom nom@192.168.156.2: le mot de passe : nom,codeApogee (par exemple : oujdi,1234567)


Configuration de netkit

Configurez **netkit** de la façon suivante :

export NETKIT_HOME=~/netkit
export PATH=~/netkit/bin:\$PATH
export MANPATH=:~/netkit/man

Travail à réaliser

Dans le dossier créé, construisez et configurez le réseau présenté par la figure suivante :



1. Configurez le serveur **DNS-www** pour qu'il soit le serveur DNS principal pour le domaine smi.fso.ma.

- 2. Configurez le serveur NFS-DNS pour qu'il soit le serveur DNS principal pour le domaine sma.fso.ma.
- 3. Configurez le serveur NFS-DNS pour qu'il puisse autoriser tous les utilisateurs (y compris root) du réseau 196.16.1.0/26 à exporter le répertoire /home en lecture et écriture.
- 4. Configurez **PC0** pour qu'elle puisse utiliser le répertoire /home du serveur **NFS** comme répertoire par défaut des utilisateurs. Le montage doit se faire de façon automatique au démarrage du système.
- 5. Configurer le serveur DHCP-SMI pour :
 - a. qu'il soit un serveur principal;
 - b. qu'il affecte le domaine DNS: smi.fso.ma;
 - c. qu'il affecte aux machines clientes l'adresse DNS : 25.6.18.2;
 - **d.** qu'il attribue une adresse IP comprise entre 10 et 254;
 - e. qu'il soit passerelle par défaut pour le domaine smi.fso.ma.
- **6.** Configurez le serveur **DHCP-SMA** pour :
 - a. qu'il soit un serveur principal;
 - **b.** qu'il affecte le domaine DNS : **sma.fso.ma**;
 - c. qu'il affecte aux machines clientes l'adresse DNS: 196.16.1.2;
 - d. qu'il attribue une adresse IP comprise entre 10 et l'adresse maximal (à calculer);
 - e. qu'il soit passerelle par défaut pour le domaine sma.fso.ma.
- 7. Configurer le serveur **DNS-www** pour qu'il joue le rôle du serveur **web** pour le domaine smi.fso.ma :
 - a. il sera accessible à partir des autres machines via les noms smi.fso.ma et www.smi.fso.ma;
 - b. créez un site virtuel par nom : smi5.smi.fso.ma.
 - c. créez un site virtuel par adresse IP : smi6.smi.fso.ma. L'adresse IP sera 25.6.18.3.
- 8. Les différentes machines doivent communiquer entre elles (routage statique).