```
uando (ReconocimientoDeVoz1 · DespuésDeObtenerTexto
   cuando B_Voz . Clic
                                                                                    Resultado parcial
     ecutar | Ilamar | ReconocimientoDeVoz1 - | .ObtenerTexto
                                                                                     ecutar poner E_textoatraducir • . Texto • como tomar Resultado •
ejecutar poner TextoAVoz1 - . País - como ( FR )
                                                                                     cuando Traductor1 . TraducciónRecibida
                                                                                      códigoDeRespuesta traducción
         poner TextoAVoz1 · . Idioma · como
Ilamar Traductor1 · . SolicitarTraducción
                                                                                       cutar poner E_Textotraducido • . Texto • como tomar traducción •
                                                                                              llamar TextoAVoz1 .Hablar
                                 TextoATraducir ( E_textoatraducir • . Texto •
                                                                                                                             tomar (traducción -
    cuando Botón1 - .Clic
                                                                                                cuando Botón2 .Clic
            poner TextoAVoz1 . País como (TA)
                                                                                                       poner TextoAVoz1 . País . como RUS
             poner TextoAVoz1 . Idioma como (ii)
                                                                                                         poner TextoAVoz1 . Idioma . como
             llamar Traductor1 .SolicitarTraducción
                                                                                                            mar Traductor1 · SolicitarTraducción
                                                                                                                         lenguajeAlQueTraducir
                                    TextoATraducir (E_textoatraducir . Texto .
                                                                                                                                                  es-ru "
                                                                                                                                TextoATraducir E_textoatraducir . Texto .
                                                 cuando (Botón3 - Clic
                                                         poner TextoAVoz1 . País como
                                                             ner TextoAVoz1 · . Idioma · como
mar Traductor1 · . SolicitarTraducción
                                                                                                    es-en "
                                                                                  TextoATraducir ( E_textoatraducir · . Texto ·
```







▼⊿ 📋 12:30

TRADUCTOR DE VOZ

۵

TRADUVOZ

Pulsar par hablar

0













