```
0x00000000 PUSH1 0x80
0x00000002 PUSH1 0x40
0x00000004 MSTORE
0x00000005 PUSH1 0x4
0x00000007 CALLDATASIZE
0x00000008 LT
0x00000009 PUSH1 0x3e
0x0000000b JUMPI
```

```
0x000000a5 STOP
```

```
0x0000000c PUSH4 0xffffffff
0x00000011 PUSH29 0x100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0x0000002f PUSH1 0x0
0x00000031 CALLDATALOAD
0x00000032 DIV
0x00000033 AND
0x00000034 PUSH4 0x907c0ff9
0x00000039 DUP2
0x0000003a EQ
0x0000003b PUSH1 0x43
0x0000003d JUMPI
```

```
0x00000043 JUMPDEST
0x00000044 CALLVALUE
0x00000045 DUP1
0x00000046 ISZERO
0x00000047 PUSH1 0x4e
0x00000049 JUMPI
```

```
0x0000003e JUMPDEST
0x0000003f PUSH1 0x0
0x00000041 DUP1
0x00000042 REVERT
```

```
0x0000004e JUMPDEST
0x0000004f POP
0x00000050 PUSH1 0x6e
0x00000052 PUSH20 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0x00000067 PUSH1 0x4
0x00000069 CALLDATALOAD
0x0000006a AND
0x0000006b PUSH1 0x70
0x0000006d JUMP
```

```
0x0000004a PUSH1 0x0
0x0000004c DUP1
0x0000004d REVERT
```

```
0x00000070 JUMPDEST
0x00000071 PUSH1 0x40
0x00000073 MLOAD
0x00000074 PUSH20 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0x00000089 DUP3
0x0000008a AND
0x0000008b SWAP1
0x0000008c PUSH1 0x0
0x0000008e DUP2
0x0000008f DUP2
0x00000090 DUP2
0x00000091 DUP2
0x00000092 DUP7
0x00000093 GAS
0x00000094 CALL
0x00000095 DUP1
0x00000096 ISZERO
0x00000097 ISZERO
0x00000098 PUSH1 0x9f
0x0000009a JUMPI
```

```
0x0000009f JUMPDEST
0x000000a0 POP
0x000000a1 POP
0x000000a2 POP
0x000000a3 POP
0x000000a4 JUMP
```

```
0x0000009b PUSH1 0x0
0x0000009d DUP1
0x0000009e REVERT
```

```
0x0000006e JUMPDEST
0x0000006f STOP
```