```
0x00000000 PUSH1 0x60
0x00000002 PUSH1 0x40
0x00000004 MSTORE
0x00000005 PUSH4 0xffffffff
0x0000000a PUSH29 0x100000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0x00000028 PUSH1 0x0
0x0000002a CALLDATALOAD
0x0000002b DIV
0x0000002c AND
0x0000002d PUSH4 0x5fd8c710
0x00000032 DUP2
0x00000033 EQ
0x00000034 PUSH1 0x3c
0x00000036 JUMPI
```

```
0x0000009c STOP
```

```
0x0000003c JUMPDEST
0x0000003d CALLVALUE
0x0000003e ISZERO
0x0000003f PUSH1 0x46
0x00000041 JUMPI
```

```
0x00000037 JUMPDEST
0x00000038 PUSH1 0x0
0x0000003a DUP1
0x0000003b REVERT
```

```
0x00000042 PUSH1 0x0
0x00000044 DUP1
0x00000045 REVERT
```

```
0x00000046 JUMPDEST
0x00000047 PUSH1 0x4c
0x00000049 PUSH1 0x4e
0x0000004b JUMP
```

```
0x0000004e JUMPDEST
0x0000004f PUSH20 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0x00000064 CALLER
0x00000065 AND
0x00000066 PUSH1 0x0
0x00000068 DUP2
0x00000069 DUP2
0x0000006a MSTORE
0x0000006b PUSH1 0x20
0x0000006d DUP2
0x0000006e SWAP1
0x0000006f MSTORE
0x00000070 PUSH1 0x40
0x00000072 DUP1
0x00000073 DUP3
0x00000074 SHA3
0x00000075 DUP1
0x00000076 SLOAD
0x00000077 SWAP3
0x00000078 SWAP1
0x00000079 SSTORE
0x0000007a SWAP1
0x0000007b SWAP2
0x0000007c SWAP1
0x0000007d DUP3
0x0000007e ISZERO
0x0000007f PUSH2 0x8fc
0x00000082 MUL
0x00000083 SWAP1
0x00000084 DUP4
0x00000085 SWAP1
0x00000086 MLOAD
0x00000087 PUSH1 0x0
0x00000089 PUSH1 0x40
0x0000008b MLOAD
0x0000008c DUP1
0x0000008d DUP4
0x0000008e SUB
0x0000008f DUP2
0x00000090 DUP6
0x00000091 DUP9
0x00000092 DUP9
0x00000093 CALL
0x00000094 POP
0x00000095 POP
0x00000096 POP
0x00000097 POP
0x00000098 POP
```

```
0x00000099 JUMPDEST
0x0000009a POP
0x0000009b JUMP
```

```
0x0000004c JUMPDEST
0x0000004d STOP
```