

---

## *TP3 Connexion au domaine*

---

### Table des matières


|                         |   |
|-------------------------|---|
| INTRO : .....           | 1 |
| Travail a faire : ..... | 1 |
| Server 2012 : .....     | 3 |
| XP Pro : .....          | 3 |
| - Conclusion : .....    | 5 |

### INTRO :

Dans le cadre de ce TP, nous allons mettre en place et configurer un environnement réseau basé sur Windows Server 2003 et Windows XP Pro. L'objectif principal est d'apprendre à administrer un domaine Active Directory en configurant des unités d'organisation, des utilisateurs, des groupes ainsi que des postes. Nous verrons également comment intégrer un poste client à un domaine et gérer les stratégies de mot de passe. Pour mener à bien ce travail, nous nous appuierons sur un schéma réseau afin de mieux visualiser l'infrastructure mise en place.


### Travail a faire :

Avant de démarrer la procédure, il est nécessaire de mettre en place plusieurs éléments : des unités d'organisation, des groupes, des utilisateurs ainsi que des postes. J'ai donc procédé à la création de deux unités d'organisation, au sein desquelles j'ai intégré deux utilisateurs, deux groupes et deux postes :



Dans le cadre de ce TP, nous travaillons avec Windows Server 2003 et Windows XP Pro. Afin de mieux visualiser l'infrastructure, il est utile de la représenter sous forme

de schéma réseau. Pour ce faire, il est possible de recourir à l'outil en ligne disponible sur <https://lucid.app>.



Dans un premier temps, nous allons tester la connectivité entre les deux machines virtuelles à l'aide de la commande ping. Avant cela, il est nécessaire de récupérer les adresses IP de chacune des VMs en exécutant la commande ipconfig.:

Server 2012 :

```
Adresse IP. . . . . : 192.168.58.133
```

XP Pro :

```
Adresse IP. . . . . : 192.168.58.134
```

On constate que les deux machines se trouvent bien sur le même réseau, ce qui nous permet de supposer que le ping aboutira sans problème. Nous allons donc lancer le ping depuis Windows XP en ciblant la VM Server 2012.:

```

C:\Documents and Settings\Administrateur>ping domaine.nom.com

Envoi d'une requête 'ping' sur domaine.nom.com [172.30.12.10] avec 32 octets de données :

Réponse de 172.30.12.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.12.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.12.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.12.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.12.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
  
```

```

C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 192.168.58.133

Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.58.133 avec 32 octets de données :

Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.58.133:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

```

À présent, nous allons procéder à l'intégration du poste client au domaine. Pour cela, il convient dans un premier temps de s'assurer que le domaine est bien joignable

```

C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 192.168.58.133


Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.58.133 avec 32 octets de données :

Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.58.133:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

```

- Ensuite, nous passons sur Windows XP afin d'effectuer le raccordement au domaine en accédant aux propriétés système
- Ensuite on clique sur Modifier, sur modifier nous allons mettre le nom du domaine domaine.nom.com :
- Ensuite on clique sur OK, la page suivante devrait apparaître :



Nous procédons ensuite au redémarrage de la machine. Pendant que Windows XP redémarre, nous basculons sur Server 2003 afin de configurer la stratégie de mot de passe. Pour cela, nous nous rendons dans **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**, puis nous effectuons un clic droit sur le nom de domaine afin d'accéder à ses propriétés

## - Conclusion :

Au terme de ce TP, nous avons pu mettre en pratique les notions fondamentales liées à l'administration d'un domaine Active Directory. Nous avons configuré l'environnement réseau, vérifié la connectivité entre les machines virtuelles grâce à la commande ping, puis procédé au raccordement du poste client au domaine. Enfin, nous avons appris à gérer la stratégie de mot de passe depuis le Server 2003. Ce TP nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un réseau d'entreprise et les outils nécessaires à sa gestion.

