

1) Captura de ecrã (ou output de texto) das regras UFW ativas: `sudo ufw status verbose`

```
root@ubuntu:~$ sudo ufw status verbose
Status: inactive
```

Mostra que o Uncomplicated Firewall está atualmente inativo

2) Listagem completa: `sudo iptables -L -v`

```
root@ubuntu:~$ iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 844 packets, 57632 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination
    0    0 DROP      all  --  any    any     203.0.113.50      anywhere
    0    0 DROP      all  --  any    any     203.0.113.50      anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination
    0    0 DOCKER-USER all  --  any    any     anywhere          anywhere
    0    0 DOCKER-FORWARD all  --  any    any     anywhere          anywhere

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination

Chain DOCKER (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination
    0    0 DROP      all  --  !docker0 docker0  anywhere          anywhere

Chain DOCKER-BRIDGE (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination
    0    0 DOCKER    all  --  any    docker0  anywhere          anywhere

Chain DOCKER-CT (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination
    0    0 ACCEPT    all  --  any    docker0  anywhere          anywhere          ctstate RELATED,ESTABLISHED

Chain DOCKER-FORWARD (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination
    0    0 DOCKER-CT all  --  any    any     anywhere          anywhere
    0    0 DOCKER-INTERNAL all  --  any    any     anywhere          anywhere
    0    0 DOCKER-BRIDGE all  --  any    any     anywhere          anywhere
    0    0 ACCEPT    all  --  docker0 any     anywhere          anywhere

Chain DOCKER-INTERNAL (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination

Chain DOCKER-USER (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination

Chain DOCKER-INTERNAL (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination

Chain DOCKER-USER (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination
```

3) Breve explicação da política aplicada no output apresentada no ponto 2.

Chain INPUT (Tráfego Direto para o Host)

Política Padrão: ACCEPT (Aceita todo o tráfego que não seja explicitamente bloqueado).

Regras Aplicadas:

- ✓ Existe uma regra explícita de DROP para o endereço
- ✓ IP 203.0.113.50, bloqueando qualquer pacote proveniente **deste IP para o host**.

Chain FORWARD (Tráfego de Passagem / Roteamento)

Política Padrão: ACCEPT.

Regras Aplicadas:

O tráfego de encaminhamento é redirecionado para cadeias personalizadas do Docker (DOCKER-USER e DOCKER-FORWARD)

Chain OUTPUT (Tráfego Gerado pelo Host)

Política Padrão: ACCEPT.

Regras e Políticas do Docker

O output mostra uma estrutura de isolamento gerada pelo Docker para gerenciar os contentores:

Isolamento de Pontes (DOCKER / DOCKER-BRIDGE):

- Bloqueia tráfego indesejado que tente entrar na interface docker0 vindo de fora dela (!docker0 docker0).

Controle de Conexões (DOCKER-CT):

- ACCEPT para pacotes com estados RELATED e ESTABLISHED destinados à interface docker0, permitindo que respostas de conexões já iniciadas retornem aos containers.

Encaminhamento de containers (DOCKER-FORWARD):

- ACCEPT para todo o tráfego originado na interface docker0 (saída de containers para a rede externa).