

Report di Analisi Incidenti:

1. Identificazione degli IOC (Indicatori di Compromissione)

Dall'analisi dei frame (da 1 a 228+) si evidenziano chiari segnali di un attacco automatizzato in corso:

- **Port Scanning Massivo (SYN Scan):** L'IP sorgente 192.168.200.100 sta inviando una raffica di pacchetti **TCP SYN** verso l'IP di destinazione 192.168.200.150 su un'ampia gamma di porte (es. porte 443, 80, 22, 21, 25, 445, 110, ecc.).
- **Risposte RST, ACK:** Il target (192.168.200.150) risponde con pacchetti **RST, ACK** per la maggior parte delle richieste. Questo indica che le porte sono chiuse, ma l'attaccante continua l'enumerazione per mappare i servizi attivi.
- **Tentativi di Connessione a Servizi Critici:** Sono visibili tentativi mirati verso porte standard come la **80 (HTTP)**, **443 (HTTPS)** e **445 (SMB)**, tipicamente usate per cercare vulnerabilità web o falle nel protocollo di condivisione file.

2. Ipotesi sui Vettori di Attacco

Sulla base degli IOC rilevati, l'attaccante sta seguendo una metodologia di **Reconnaissance (Riconoscimento)**:

- **Network Scanning:** L'attaccante si trova già all'interno della rete locale. Sta utilizzando un Nmap per identificare quali servizi sono esposti sull'host 150.
- **Exploitation di Servizi Esposti:** Una volta identificate le porte aperte, il prossimo passo dell'attaccante sarà probabilmente il "banner grabbing" per identificare le versioni dei software e lanciare exploit mirati
- **Movimento Laterale:** Essendo un traffico tra IP privati, l'attaccante ha già ottenuto un accesso iniziale a una macchina della rete e sta cercando di espandersi verso il target 150.

3. Azioni Consigliate

Azioni Immediate (Contenimento)

- **Isolamento dell'Host Compromesso:** Isolare immediatamente l'IP 192.168.200.100 dalla rete per interrompere la scansione.
- **Configurazione Firewall:** Implementare una regola di drop immediato sul firewall interno per tutto il traffico proveniente dal sorgente malevolo verso l'intera sottorete.

Azioni a Lungo Termine (Prevenzione)

- **Implementazione di un IDS/IPS:** Configurare un sistema di rilevamento intrusioni (come Snort o Suricata) per bloccare automaticamente gli IP che eseguono port scanning (superamento di una soglia di pacchetti SYN/secondo).

- **Principio del Minimo Privilegio:** Chiudere tutte le porte non necessarie sull'host 192.168.200.150 e limitare l'accesso ai servizi critici solo a specifici IP autorizzati.
- **Network Segmentation:** Dividere la rete in VLAN diverse per impedire che una macchina compromessa possa scansionare liberamente l'intero segmento server.